

خلاصة المنافع للمجاهدين بالمدافع



سلاح الهاون الطبعة الأولى

إعداد أبوعبد الله المصري محرم ١٤٣٧ من الهجرة

مقدمــة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ناصر المؤمنين على القوم الكافرين، والصلاة والسلام علي خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله، وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تابعهم بإحسان الى يوم الدين.

قال الله تعالى في كتابه العزيز (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم).

وقال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

وبحول الله وعونه أقدم بين أيديكم كتيب مبسط في مبادئ المدفعية وخاصة مدافع الهاون، بما يحتويه من مبادئ الاستطلاع المدفعي، والرماية والتصحيح والتكتيك، والتعرف على قوانين الرماية، ليكون دليلا للمبتدئين في هذا السلاح، ويحتوى على أربعة ابواب.

الباب الأول: مبادئ الطبوغرافيا والخرائط.

حيث لايمكن الإستغناء عن علم الطبوغرافيا بالنسبة لوحدات المدفعية.

الباب الثاني: مبادئ أساسية في الهاون.

ويتضمن التعرف على الهاون وأجزاءه وأنواعه وذخيرته.

الباب الثالث: مبادئ التوجيه والرماية والتصحيح.

ويشمل القوانين والحسابات الخاصة بالتوجيه والرماية وتصحيح الرمايات.

الباب الرابع: مبادئ التكتيك المدفعي.

ويتضمن اسلوب الرماية أثناء الهجوم والدفاع، وأشكال الحزم النارية، ومصروف الذخيرة.

فأسأل الله تعالى أن يؤجرنا أجر الإعداد، وأن يرى الكفار غلظة في قتالنا.

أبوعبد الله المصري

البابع الأول

مبادئ الطبوغرافيا والخرائط



الطبوغرافي

تعريف الطبوغرافيا

يعود أصل هذا اللفظ إلى اللغة اللاتينية وتدل على علم دراسة أو وصف المكان أو الأرض وتتكون الكلمة من مقطعين :

Topos " طوبو " وتعني المكان أو المحل ، Graphia "غرافيا "وتعني الرسم والوصف والمحاكاة

وبهذا يكون مدلول كلمة طبو غرافيا هو: وصف المكان أو الرسم التفصيلي للمكان.

أهمية الطبوغرافيا

هي علم من العلوم العسكرية المهمة، حيث لا يمكن لأي قائد عسكري وضع خطة دون أن يكون ملما بطبو غرافيا مكان المعركة، فالطبو غرافيا هي باب التكتيك، كذلك في سلاح المدفعية والصواريخ، وفي مجال الرماية البعيدة، وقياس المسافات وتحديد الاتجاهات، ودراسة أدوات القياس والمساحة والملاحة.

أوصى عمر بن الخطاب قائده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال له (إذا وطئت أرض العدو تعرف على الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك).

وقالت العرب (قتلت ارضا جاهلها، وقتل ارض عالمها).

وقال سون تزى في كتاب فن الحرب (إن أولئك الذين لا يعرفون احوال الجبال والأودية والسبخات والغابات لا يمكنهم قيادة جيش).

وتبرز أهمية علم الطبوغرافيا كونه يشمل مواضيع شتى لها الأثر الفعال في الحياة العسكرية والأمنية ومنها:-


١- قراءة الخريطة: وهو الالمام التام بكل تفاصيل الخريطة ويساعد هذا في :-

- تكوين فكرة واضحة عن أرض العمليات أو التدريب التي لم يسبق استكشافها من قبل.
 - وضع أنسب الخطط الحربية لتلك العمليات أو التدريبات.
 - تخصيص وتوزيع المهام على المشاركين في العمليات أو التدريبات.
 - اختيار أنسب الطرق وأقصرها للتقدم.
- ٢- الملاحة البرية: وهي السير عبر الأراضي المختلفة ليلا ونهارا باستخدام أدوات الملاحة المختلفة وإتقان الملاحة بساعد على:
 - جعل عمليات التقدم تتم بسرعة وفي أقل وقت ممكن وهو من أهم متطلبات المعركة الحديثة .

- غرس روح الثقة والصبر في نفوس المقاتلين الذين يقومون بالملاحة.
- ٣- الرسم الميداني: ويشمل الرسم الكروكي البسيط بالأدوات المتيسرة في الميدان ويساعد على:
 - عمل كروكي للمناطق التي ليست لها خرائط أو غير متوفرة.
 - الاختبار السليم لنقاط الملاحظة ومواقع أسلحة الضرب المباشر.
- ٤- قراءة وتفسير الصور الجوية: وتختص في دراسة الصور الجوية والخرائط المصورة والتي تساعد على
 - القيام بعمليات الملاحة البرية.
 - الحصول على معلومات عن العدو دون الدخول لأراضيه.
 - الحصول على معلومات حديثة وجديدة غير موجودة في الخرائط المتوفرة.
- ومما سبق يظهر أهمية هذا العلم لكل العاملين في المؤسسة العسكرية والأمنية، فهو يفيد العناصر بكافة تخصصاتهم كالآتي:-
- 1 فرد المشاة: يساعده على تحديد أنسب الأماكن لمواقعه المختلفة سواء في الدفاع أو الهجوم وأحسن الطرق وأقصرها للتقدم لمواقع العد.
 - ٢ فرد المدفعية: ويساعده على:
 - تحديد أنسب الأماكن لنقاط الملاحظة.
 - تحديد أنسب المواقع لأسلحته المختلفة.
 - تحديد أماكن أهدافه واتجاهاتها للتعامل معها.
- ٣- فرد المدرعات: تساعده في اختيار أنسب الطرق لتقدم دباباته وآلياته حيث تكفل له الوقاية الطبيعية أثناء الوثبات.
 - ٤ فرد الاستطلاع: تسهل له اختيار أحسن النقاط المستورة التي تصلح له لمراقبة تحركات العدو ومعرفة نشاطه .
- ٥- فرد المهندسين: تحديد أنسب الاماكن الصالحة للأعمال الهندسية المختلفة مع الاستفادة من الموانع الطبيعية والموارد المحلية.
- 7- فرد الإشارة: تسهيل أو اختيار أنسب الأماكن الصالحة لوضع أجهزته وأنسب الأماكن التي يضع فيها خطوط للربط بيت الوحدات المختلفة.

طرق تحديد الاتجاهات


إن الجهات الاربعة هي الشمال والجنوب والشرق والغرب فإذا عرفنا أحدهما يمكننا معرفة الجهات الأخرى فمثلاً لو عرفنا اتجاه الغرب واتجهنا نحوه يكون الشرق خلفنا والشمال يميننا والجنوب يسارنا وهذه هي (الجهات الاربع الاصلية). اما (الجهات الفرعية) وهي التي تقع بين الجهات الاصلية.



أولا: تحديد الاتجاهات بالنهار:-

1- بواسطة الشمس: حيث أن الشمس تشرق صباحا من جهة الشرق وتغرب مساءا من جهة الغرب وتكون مائلة إلى الجنوب ظهرا.

٢-الظل والشاخص: وذلك من خلال غرس عصا طولها متر بشكل عمودي علي ارض مسطحة في وقت الظهيرة عند



ذلك سيحدث ظل نضع علامة (١) عند رأس الظل وننتظر ١٥ دقيقة سنجد أن الظل انتقل عند مكان آخر نضع علامة (٢) علي رأس الظل الآخر، ثم نصل العلامتين بخط مستقيم فيكون رأس الظل الأول هو الغرب ورأس الظل الآخر هو الشرق.


إتجاه الشمال الجغرافي

ثانيا تحديد الاتجاهات ليلا:-

1- بواسطة نجم القطب الشمالي: - هو نجم ثابت يكون دائما فوق القطب الشمالي ويشير إلى الشمال الحقيقي ونستدل عليه بواسطة مجموعتين من النجوم هما مجموعة ذات الكراسي.

أ- مجموعة الدب الاكبر:

تت ألف المجموعة من سبعة نجوم تأخذ شكل ملعقة وتشير الي النجم القطب الشمالي.




ب-مجموعة ذات الكرسي:

هي مجموعة مؤلفة من خمسة نجوم على شكل حرف، وتشير الى النجم القطب الشمالي.



إتجاه الشرق

٢-مجموعة الثريا: وهي تتألف من ١٣ إلى ١٥ نجم تتجمع مع بعضها في شكل عنقود العنب، ويشير ذيلها إلى الشرق والقاعدة إلى الغرب.



٣-مجموعة الطائرة الورقية: تتألف من ٧ إلى ٨ نجوم على شكل طائرة ورقية، وذيلها يشير إلى الجنوب.


٤-القمر: في النصف الأول من الشهر الهجري يشير إلى جهة الغرب وعندما يكون في النصف الآخر من الشهر يشير إلى - الشهر يشير إلى - جهة الشرق.



وحدات قياس الزوايا


١- النظام الستينى ٣٦٠ درجة.

وهو نظام رياضي، ويستخدم مدنيا اكثر منه عسكريا، وفيه قسمت الدائرة إلى ٣٦٠ جزء كل جزء يسمى واحد درجة.




٢- الميليم الغربي.

و هو نظام لقياس الزوايا يستخدم في امريكا و الدول الغربية، وفيه قسمت الدائرة إلى ٦٤٠٠ جزء كل جزء يسمى ميليم غربي.




٣- الميليم الشرقى.

وهو نظام لقياس الزوايا، ويستخدم في الدول الشرقية، وفيه قسمت الدائرة إلى ٢٠٠٠ جزء كل جزء يسمى ميليم شرقى.



٤- النظام المئوي ٠٠٠ درجة منوية (الجراد).

وهو نظام لقياس الزوايا، وغالبا يستخدم في اعمال المساحة الأرضية، وفيه قسمت الدائرة إلى ٤٠٠ جزء كل جزء يسمى جراد.



٥- وحدة التام.

كل ۱۰۰ ميليم تساوى واحد تام سواء كان شرقى او غربي.

وواحد تام تكتب هكذا (00-01) ويقرأ من اليسار الى اليمين.

و ۱۰ تام تكتب هكذا (00-10)

وكذلك (11500ميليم) تكتب هكذا (500-11)

واكثر استخدام وحدة التام في أجهزة توجيه المدفعية، والنواظم، والبوصلات.

طريقة التحويل من درجة إلى ميليم والعكس

أولا: النظام الغربي

للتحويل من الدرجة الى الميليم الغربي، نقوم بتقسيم قيمة الدائرة الغربية على قيمة الدائرة بالدرجات كالتالي: الدرجة = ٣٦٠/٦٤٠٠ ٣٦٠/١٤٠٠ مليم غربي.

حيث أن الرقم ١٧,٧٧٧٧ هو رقم ثابت يستخدم في التحويل، ويمكن تقريبه الى ١٧,٨

فعند التحويل من درجة إلى مليم نضرب في ١٧,٧٧٧٧

وعند التحويل من مليم إلى درجة نقسم على ١٧,٧٧٧٧

مثال ١:

نريد تحويل قيمة الزاوية ٩٠ درجة الى الميليم الغربي

الحسل:

نقوم بضرب ٩٠ درجة في الرقم الثابت ١٧,٧٧٧٧

۹۰ * ۱۲٬۷۷۷۷ =۱۲۰۰ میلیم غربی

مثال:

نريد تحويل قيمة الزاوية ١٦٠٠ ميليم غربي الى قيمة بالدرجات.

الحـــل:

نقوم بقسمة ١٠٠٠ميليم غربي على الرقم الثابت ١٧,٧٧٧٧

۹۰ = ۱۷,۷۷۷۷/۱٦۰۰ درجة.

ثانيا: النظام الشرقي.

للتحويل من الدرجة الى الميليم الشرقي، نقوم بتقسيم قيمة الدائرة الشرقية على قيمة الدائرة بالدرجات كالتالي:

الدرجة = ۲۱۰/۱۰۰۰ = ۲۲۰/۲۰۲۱ ۱۱,۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱ مليم شرقي.

حيث أن الرقم ١٦,٦٦٦٦ هو رقم ثابت يستخدم في التحويل، ويمكن تقريبه الى ١٦,٦

فعند التحويل من درجة إلى مليم نضرب في ١٦,٦٦٦٦

وعند التحويل من مليم إلى درجة نقسم على ١٦,٦٦٦٦

مثال ١:

نريد تحويل قيمة الزاوية ٩٠ درجة الى الميليم الشرقي.

الحـــل:

نقوم بضرب ٩٠ درجة في الرقم الثابت ١٦,٦٦٦٦

۹۰ * ۱۹۰۱ =۱۹۰۰ ملیم شرقی

مثال ٢:

نريد تحويل قيمة الزاوية ١٥٠٠ مليم شرقي الى قيمة بالدرجات.

الحــل:

نقوم بقسمة ١٥٠٠ مليم شرقى على الرقم الثابت ١٦,٦٦٦٦

۰۰۰/۱۲۲۲۱= ۹۰ درجة.

الشمالات وأنواعها

لتحديد اتجاه أي خط في الطبيعة فإنه لا بد من وجود اتجاه خط ثابت يؤخذ أساسا لتحديد الاتجاهات بالنسبة له أو مقارنته بها، فقد اتفق على اختيار أحد الاتجاهات الأصلية وهو اتجاه الشمال لكي يكون هو الاتجاه الثابت الذي يقاس منه أو بالنسبة له انحراف أي خط.

ويوجد ثلاثة أنواع من الشمالات المستخدمة في الخرائط:



اولا: الشمال الحقيقي (الشمال الجغرافي).

ويعرف بأنه الاتجاه الذي يشير إلى القطب الشمالي الجغرافي للكرة الأرضية، أو بمعنى أخر هو الاتجاه الذي يشير إليه أي خط من خطوط الطول التي تغطي الكرة الأرضية، ذلك لأن خطوط الطول ما هي إلا أنصاف دوائر عظمى وهمية على سطح الكرة الأرضية تمر بكل من القطب الشمالي والجنوبي.


يعتبر الشمال الحقيقي هو النظام العالمي الموحد المتبع في تحديد الاتجاهات، لذلك فإن الشمالين المغناطيسي والتربيعي ينسبان إليه.

والشمال الحقيقي قد يطهق عليه الشمال الجغرافي وهو أحد الاتجاهات الأصلية الأربعة .

(الشمال - الجنوب - الشرق - الغرب).

والتي ينسب إليها الاتجاهات الفرعية:

(الشمال الشرقي – الشمال الغربي – الجنوب الغربي).




هناك بعض الاعتبارات التي تجعل الشمال الحقيقي لا يستخدم كمرجع لتحديد الاتجاهات لدى الجيوش وأهم هذه الاعتبارات هي :

١- صعوبة تحديد اتجاه الشمال الحقيقي حيث أنه يحتاج إلى وسائل علمية تعتمد على الدراسة الوافيه للمساحة الفلكية والرياضة الكروية.

٢ - في حالة توقيع الشمال الحقيقي على الخرائط فإنه يظهر على شكل أقواس خطوط الطول مما يصعب
 عملية قياس الزوايا بينه وبين أي خط آخر.

ثانيا: الشمال المغناطيسي.


نظر الما سبق شرحه من صعوبات تتعلق بالشمال الحقيقي فإنه كان لا بد من البحث عن اتجاه آخر يسهل



تحديده ، فوجد أنه إذا تركت ابرة مغناطيسية حرة الحركة وأفقية وبعيدة عن أي مؤثرات خارجية فإنها تشير إلى اتجاه ثابت تقريبا يسمى " الشمال المغناطيسي " وكانت هذه الظاهرة هي أساس عمل البوصلات المغناطيسية التي تمتاز بسهولة استخدامها للاستدلال على الشمال المغناطيسي على الشمال المغناطيسي على الشمال المغناطيسي في الطبيعة ولا ينطبق الشمال المغناطيسي على الشمال الحقيقي بل يفترق عنه ، ويسمى هذا الفرق " فرق الانحراف المغناطيسي "وهذا الفرق يختلف من مكان لآخر ومن عام لآخر ، وهذا التغير في فرق الانحراف المغناطيسي يرجع إلى تغير اتجاه الشمال

المغناطيسي نظرا لانصهار باطن الكرة الأرضية واختلاف كمية الحديد السائلة تحت القشرة الأرضية وتأثيرات الجاذبية من الكواكب والنجوم على الأرض....إلخ.

فتعتبر الكرة الأرضية مغناطيسا كبيرا له قطبين كما بالصورة الأتية




ويوجد مواقع على الانترنت تبين التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض بواسطة الاقمار الصناعية على سبيل المثـــال :- موقع

www.ngdc.noaa.gov > NESDIS > NGDC > MGGD


www .magnetic-declination.com/

ففي الصورة نجد ان قيم الانحراف المغناطيسي لمطار حلب + 5,0 درجة والقيمة بالموجب.




وفي الصورة التالية تبين كنتور الانحراف المغناطيسي حيث ان الخطوط الخضراء تكون قيمة الانحراف صفر، والخطوط الزرقاء عندها تكون قيمة الانحراف بالموجب، والخطوط الزرقاء عندها تكون قيمة الانحراف بالسالب (بالناقص).

وخط وط الكنت ور المغناطيسية عبارة عن خط وط عريضة ورفيعة حيث بين كل خطين عريضين اربعة خطوط رفيعة وكل خط قيمته تساوى واحد درجة.



وفي الصورة التالية تبين قيمة الانحراف في الدول العربية حيث كل خط يساوى درجة واحدة حيث تبداء من

الجزائر بخط الصفر وتتجه الى الشرق فنجد سوريا تقع بين الخط ٤ و حيث القيم بالموجب



ثالثًا: الشمال التربيعي او الإحداثي (التسامتي).

أصبح من السهل بعد استخدام الشمال المغناطيسي تحديد اتجاه أي خط في الطبيعة وذلك بواسطة البوصلة المغناطيسية، ولكن بقيت مشكلة توقيع هذا الاتجاه على الخريطة نظرا لعدم وجود الاتجاه الثابت الذي يمكن توقيع الزوايا بالنسبة له، ولم يكن من السهل استخدام الشمال الحقيقي للأسباب التي وردت من قبل، ولذلك كان من الضروري البحث عن اتجاه ثابت آخر بدون الشمال الحقيقي ويمكن توقيعه على الخريطة ويسهل قياس الانحراف بالنسبة له.

وهو الشمال الإحداثي وهو الاتجاه الشمالي الذي يوازي خط الطول الأوسط لنظام معين من الخرائط، ويرمز له بخط مستقيم ويمثل على الخريطة بخطوك طولية متوازية.

طرق التحويل من شمال تربيعي الى مغناطيسي والعكس

اولا: للتحويل من الشمال التربيعي الى مغناطيسي


نطرح قيمة الانحراف المغناطيسي من الشمال التربيعي

الشمال المغناطيسي = الشمال التربيعي – قيمة انحراف الشمال المغناطيسي

مثال

اوجد قيمة الشمال المغناطيسي إذا كان الانحراف المغناطيسي موجب ١٠ درجات والشمال التربيعي يساوى ٣٠٣ درجة

الحسل



ثانيا: لتحويل من شمال مغناطيسي الى تربيعي

نجمع قيمة الانحراف المغناطيسي مع الشمال المغناطيسي


الشمال التربيعي = الشمال المغناطيسي + قيمة انحراف الشمال المغناطيسي

مثــال

اوجد قيمة الشمال التربيعي إذا كانت قيمة الانحراف المغناطيسي بالموجب هي ١٢ درجة وقيمة الشمال المغناطيسي هي ٢١٠ درجة؟

الحسل

الشمال التربيعي = الشمال المغناطيسي + قيمة انحراف الشمال المغناطيسي الشمال التربيعي = ٢١٠ + ٢١٠ = ٢٢٢ درجة



ملحوظة:

قيمة انحراف الشمال المغناطيسي بالموجب لكل الدول العربية، ماعدا نصف الجزائر الغربي والمغرب وموريتانيا القيمة بالسالب.

البوصلة

هي عبارة عن الة لتحديد اتجاه الشمال المغناطيسي عن طرق الإبرة الممغنطة بداخلها التي تتأثر بمغناطيسية الأرض،

ويوجد انواع كثيرة إما روسية أو امريكية أو صينية و افضلهم البوصلة الامريكية M1 والبوصلة الأمريكية M2




البوصلة الأمريكية M2



البوصلة الأمريكية M1



تتكون البوصلة من :-





1. غطاء البوصلة: غطاء زجاجي مستدير عليه واقيتان من المعدن منصف بخط مستقيم يسمى (المشعر الدقيق)، وينتهي المشعر الدقيق بنقطتين معمولتين من مادة فسفورية تسمى (النقطتان النبرتان)و هما تساعدان في عملية الاتجاه ليلا ويوجد في كل من هاتين النقطتين ثقب صغير الفائدة منهما لربط خيط رفيع ليقوم مقام المشعر الدقيق في حالة كسر الزجاجة وينتهي هذا الغطاء بلسان يسمى (لسان البوصلة) واجبه حفظ العدسة من التلف في حالة إغلاق البوصلة وتوجد ثلمة في اللسان الغاية منها لوضعها على منتصف الهدف عندما يراد قياس اتجاه الهدف.




١. العدسة المنشورية: توجد فوق حلقة الإبهام في منتصفها شق يسمى الفرضة و هذه العدسة مكيرة لأجل قراءة الدرجات بسهولة



صفحة التدريج

التقسيم الخارجي للوحة عليها أرقام من (١ - ٦٤) تام مرقمة باتجاه حركة عقارب الساعة مقسمة كل تقسيم ٢ تام الذي يساوي ٢٠٠ مليم ومؤشر كل ١٠٠ مليم، ويوجد عليها مستطيل صغير معمول من مادة فسفورية يسمى (دليل الاتجاه الليلي). و هذه اللوحة مثبتة في حلقة نحاسية ذات حافة مسننة ويمكن تدوير ها كيفما تشاء، كما يمكن تثبيتها في الوضعية المطلوبة بواسطة لولب التثبيت. يوجد تحت هذه الدائرة و عند المفصل خط أسود يسمى (خط البليد) و هو يمتد على استقامة المشعر الدقيق ثم إلى الخط الموجود على لسان البوصلة الى المهدف



الدائرة الداخلية مقسمة إلى (٣٦٠) كتب عليها الدرجات يتزايد حسب حركة عقارب الساعة. وضعت عليها الأرقام جيث يبدأ صفرها من رأس السهم وتنتهي هذه الأرقام بنفس النقطة وبالدرجة (٣٦٠) وقد وضعت الأرقام في هذه الدائرة لكل ٢٠ كما وضعت إشارات للدلالة على ٥ أما بقية الدرجات كالدرجة الواحدة والدرجتان...الخ فلم تؤشر، وتستعمل هذه الدائرة في توجيه الخارطة.



فوائد البوصلة:-

- ١ توجيه الخريطة.
- ٢- تعيين الاتجاهات.
- ٣- في الملاحة البرية والبحرية.
 - ٤ في توجيه المدفعية.
- ٥ في الرصد، وتصحيح الرماية للمدفعية.
 - ٦ في قياس المسافات.
 - ٧ في تحديد المواقع.

المؤثرات على البوصلة


المؤثرات على البوصلة مثل الحديد والمجالات الكهرومغناطيسية.

- ١- تؤثر الأجسام المعدنية الصغيرة على البوصلة فيجب الابتعاد عنها ٣٠ سنتيمتر.
 - ٢- يجب الابتعاد عن السلاح الفردي والمخازن ٢ متر.
 - ٣- يجب الابتعاد عن الأسلاك الشائكة ٦ متر.
 - ٤- يجب الابتعاد عن خطوط التليفون والأسلاك الكهربائية ٩ متر.
 - ٥- يجب الابتعاد عن مدافع ودبابات من ٢٠ إلى ٣٠ متر.
 - ٦- يجب الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي ١٠٠ متر.
 - ٧- يجب الابتعاد عن السلك الحديد ٤٠ متر.
 - ٨- يجب الابتعاد عن الهاون من ٥ إلى ١٥ متر.
 - 9- يجب الابتعاد عن الاجهزة الالكترونية والكهربية.

تحذير

يجب حفظ البوصلة او تخزينها بعيدا عن أي مجال مغناطيسي او تيار كهربائي او الحديد او تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة او اللهب او رجها بشدة لأن ذلك يؤثر على دقتها.







خطأ البوصلة

يحدث أن يكون لبعض البوصلات انحرافات مغناطيسية خاصة تختلف عن الانحراف المغناطيسي المحلي، لأن لكل بوصلة خطأ فردي أي أنها لا تشير إلى الشمال المغناطيسي الصحيح، وإذا كان هذا الخطأ صغيرا فإننا نهمله وإذا كان كبيرا يجب معالجته وخطأ البوصلة ناتج عن الأمور التالية:

خطأ المصنع: يدرج مقدار هذا الخطأ على البوصلة نفسها أو في ورقة ترفق معها مبينا فيها مقدار الخطأ زائد أو نقص فيدرج مثلا (+۲) فيكون الاتجاه المقاس بهذه البوصلة أكثر بدرجتين عن الاتجاه الصحيح وعليه فيطرح درجتين من الاتجاه المقاس، والعكس إذا كان ناقصا.

الخطأ الحاصل من كثرة الاستعمال: -يجب فحص البوصلة قبل استعمالها لمعرفة انحرافها الخاص وذلك بالشكل التالي:-

عين على الأرض والخارطة هدفين مثل (أ - ب) أحدهما بعيدا عن الآخر وأوجد الاتجاه بين (أ - ب) من الخارطة.

حول هذا الاتجاه إلى مغناطيسي (تعيير البوصلة).

قس الاتجاه المغناطيسي بالبوصلة من (أ - ب) على الأرض.

إذا تساوى الاتجاه المغناطيسي المستخرج من الخارطة الاتجاه المغناطيسي المقاس بالبوصلة عن الأرض فتكون البوصلة صحيحة وإذا اختلف فيكون بالبوصلة انحراف خاص بها سواء كان زائد أو ناقص يحسب حسابه.

تنبيه

قبل الشروع في أي عمل لابد ان تتحقق من دقة البوصلة أو لا، بواسطة الطريقة السابقة على ان يكون ضبط البوصلة في نفس مكان العمل.

تعيين الاتجاه العكسي

الاتجاه العكسى: هو الاتجاه المحسوب من الهدف إلى الراصد.

عند قراءة اتجاه هدف ما بالبوصلة فإن ذيل الإبرة تشير إلى الاتجاه العكسى.

ويوجد قاعدة لحساب الاتجاه العكسي.

القاعدة:

*إذا كان الاتجاه الأمامي أقل من ١٨٠ درجة أضف إليه ١٨٠ درجة تحصل على الاتجاه العكسي. *وإذا كان الاتجاه الأمامي أكبر من ١٨٠ درجة إطرح منه ١٨٠ درجة تحصل على الاتجاه العكسي.

مثال ١

إذا كنت تسير في الاتجاه ٤٨درجة وأردت الرجوع من نفس الطريق، فما هو اتجاه خط الرجوع؟

الحـــل

بما أن اتجاه المسير أقل من ١٨٠ درجة فيكون

الاتجاه العكسى = ٤٨ + ١٨٠ = ٢٢٨ درجة

مثال۲

إذا كنت ترى زميلك في الاتجاه ١٩٥ درجة فما هو الاتجاه الذي يراك فيه زميلك؟

الحسل

بما أن الاتجاه الأمامي أكبر من ١٨٠ درجة فيكون

الاتجاه العكسى = ١٩٥ - ١٨٠ = ١٥ درجة

تقدير المسافات

تقدير المسافة بالعين المجردة يكون مقبولا حتى ١٠٠٠ متر، وفيما يلي بعض الطرق لتقدير المسافة.

١- بواسطة المتوسط الحسابي:

إذا كان هناك مجموعة مكونة من ٣ أو ٤ أو ٥ أفراد كل فرد يقدر مسافة بالعين المجردة ثم نستبعد القراءة الشاذة ثم نجمع القراءات ونقسمها على عدد الأفراد مثال :

أربعة أفراد قدروا المسافة بالعين كما يأتي

• ٥متر --- • ٦م--- • ٧م--- • ١م نستبعد قراءة ال • • ١م لأنها الشاذة من بينهم ثم نقسم الثلاث قراءات الأخرى على ٣ فتكون النتيجة • ٦متر

٢- بواسطة الصوت والضوع:

يتم تقدير المسافات بواسطة الصوت والضوء ليلا عند رؤية الضوء ونهارا عند رؤية الدخان او الانفجار ثم سماع الصوت

علما بأن سرعة الضوء = ٣٠٠ ألف كيلو / ث

وسرعة الصوت = ٣٤٠ متر /ث

ويمكننا إهمال سرعة الضوء والتركيز على سرعة الصوت

مثـــال

إذا كان الفرق بين رؤية الوميض وسماع الصوت ٥ ثواني

الحسل

المسافة = السرعة x الزمن

المسافة = ۲٤٠ متر = ۱۷۰۰ متر

٣- بواسطة أعلام معروفة المسافة والمتكررة:

مثلا الأعمدة الكهربائية تكون المسافة بين كل عمود معروفة فمثلا بينك وبين الهدف ١٠ أعمدة وأنت تعلم أن بين كل عمود مسافة ثابتة وليكن ٥٠ متر إذا المسافة بينك وبين الهدف

۰۰ x ۱۰ متر


كذلك المسافة بين الأشجار مثل الزيتون تكون بين كل شجرة ١٠ متر، أيضا المباني المتكررة وهكذا.

٤- بواسطة قانون الميليم:

الميلم هو الزاوية التي يرى فيها متر واحد على مسافة ألف متر.

أي أن الزاوية التي يرى فيها الهدف بالمليم = عرض الهدف (أو ارتفاعه) بالمتر ÷ المسافة بالكيلومتر

من هذا القانون اذا عرفت عرض الهدف بالمتر والزاوية التي تحصره بالميليم يمكن ان تعرف المسافة بينك وبين الهدف



مثال:


اذا كان الهدف عبارة عن دبابة عرضها ٧ متر والزاوية التي تحصرها ١٤ ميليم يكون

الحـــل

ن المسافة بالكيلومتر =
$$\frac{7}{14}$$
 = 0.5 اى ان المساف نصف كيلومتر اى 500 متر

ولمعرفة الزاوية بالميليم يمكن استخدام اليد وبدون اي اجهزة اذا مددت ذراعك بشكل مستقيم يكون عرض

السيباية ٣٠ ميليم وعرض الكف كاملا ١٥٠ ميليم كما زاوية الرؤيا من خلال اليد بالميليم هو بالصورة.



تحديد ارتفاع وانخفاض هيئة

يمكن تحديد ارتفاع وانخفاض هيئة عن طريق الخرائط بواسطة خطوط الكنتور، أو بواسطة اجهزة المساحة، أو النواظم العسكرية.

ويكون الارتفاع والانخفاض بالنسبة لمستوى سطح البحر، أو بالنسبة لنقطة اخرى.

طريقة تحديد فارق الارتفاع أو الانخفاض بين مكانين بواسطة الميليم.

ويشترط ان تكون المسافة بين المكانين معلومة، نقوم بنصب الموجهه من النقطة الأولى وضبط فقاعة التسوية بحيث يكون في توازى مع الأرض، ثم نقوم بتحريك العدسة حتى قمة الهيئة ونقرأ الانحراف بالميليم ونطبق القانون:-

فرق ارتفاع أو انخفاض هيئة بالمتر = قيمة الانحراف بالميليم(الزاوية) x المسافة بين النقطتين بالمتر x


مثــال

إذا كانت المسافة بين نقطتين ١٠٠٠ متر ، وزاوية الانحراف الى أعلى ١٠ ميليم ، إحسب ارتفاع الهدف.

الحـــل

فرق ارتفاع أو انخفاض هيئة بالمتر = قيمة الانحراف بالميليم (الزاوية) x المسافة بين النقطتين بالمتر x

ارتفاع أو انخفاض الهيئة بالمتر = ١٠٠٠ x ١٠٠٠ = ١٠ متر



الخرائط

تعريف الخريطة:

تعرف الخريطة بصفة عامة بأنها رسم أو تمثيل بياني وهندسي لمعالم سطح الكرة الارضية الطبيعية والاصطناعية وفق مقياس رسم معين ورموز محددة.




وهي قطعة من البورق أو القماش مرسوم عليها الهيئات الأرضية الموجودة في منطقة ما بواسطة الرموز والإشارات الخاصة وبنسب ثابتة هي مقياس الرسم، وبهذا فالخريطة عبارة عن صورة مصغرة لمساحة معينة من الأرض.

ويتم رسم الخريطة باستخدام علم المساحة وينقسم إلى ثلاثة أقسام:


١. المساحة الجوية:

وفيها يستخدم التصوير الجوي من الطائرات .



٢. المساحة البحرية:

تختص برسم معالم البحار والمحيطات مع العناية الفائقة بقياس الأعماق وتوقيعها على الخرائط الخاصة وتعرف بالخرائط البحرية، وتستخدم اجهزة كثيرة واشهرها السونار.



٣. المساحة الأرضية:

تختص برسم الخرائط باستخدام أجهزة المساحة العادية التي توجد مع المساحين في الشوارع عند تقسيم الأراضي.

ALSO IN THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE O

مثـــل أجهــزة التيودوليــت و والمــوازين واجهـزة التوتــل ستيشن.

أهمية الخريطة

الخريطة هي الأداة الأساسية التي يعتمد عليها القائد في قراراته لأي وحدة كانت ، وهي تلعب الجزء الحيوي في العمليات العسكرية، كما وتعتبر الخريطة الدليل العسكري لكل التحركات التكتيكية والعملياتيه على الأرض وبالتالي فإن استعمال الخريطة أمر مهم جدا.

والمعرفة الشاملة لقراءة الخريطة مطلب أساسي وضروري لرفع كفاءة أي جندي وتتلخص موارد الاستفادة من الخريطة في المهمات التالية:

معرفة محاور التقدم.	المسافات.
قراءة الإحداثيات.	الاتجاهات.
تعيين الارتفاعات.	لمكان.
تعيين المواقع والتجهيزات.	الليلي.
الرصد والاستطلاع.	النهاري.

العساية بالخريطة

أ- يجب تدريب وتعويد الأفراد على العناية والمحافظة على الخارطة لأنها تتلف وتفقد بسهولة.

ب- يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الكفيلة ببقاء الخارطة سليمة وذلك بلفها بطريقة سليمة تجعلها صغيرة يسهل حملها واستخدامها.

جـ يجب حمايتها من الماء والوحل والتمزيق بتغليفها بغلاف من البلاستيك.

د- يجب استخدام خط خفيف أثناء العمل على الخارطة حتى:

- (١) يسهل مسحه بدون ترك أثر.
- (٢) لا يسبب إرباك لمستعمل الخارطة أثناء العمل عليها.

أمن الخريطة

أ- يجب أن تستخدم من قبل أفراد معينين.

ب- يجب حصر تداولها في نطاق ضيق.

جـ في حالة الأسر يجب عمل أي من الآتي

- (١) إحراق الخارطة.
- (٢) تمزيقها إلى قطع صغيرة وبعثرتها في منطقة واسعة.

د- يمكن خداع العدو بعمل خرائط غير صحيحة وتركها في اماكن الإنسحاب.

ولذلك ايضا لابد ان نحذر من الخرائط التي تركها العدو من مكان انسحابه.

أنواع الخرائط

يساعد الإلمام بأنواع الخرائط على سهولة استخدامها واختيار النوع المناسب للغرض الذي من أجله تستخدم الخريطة وكذا سهولة طلب الخرائط للمناطق المختلفة.

وتختلف أنواع الخرائط تبعا لعوامل كثيرة وصنفت الخرائط بناء على أساسين رئيسيين:

سم ب حسب المحتوى

أ - حسب مقياس الرسم

أ- حسب مقياس الرسم وهي:

- ٢- خرائط ذات مقياس رسم متوسط ومنها الخرائط الطبو غرافيه وتبدأ من مقياس رسم ١: ٠٠٠٠٠ ويتدرج
 في الصغر إلى أن يصل إلى مقياس رسم الخريطة الميليونيه.
- ٣- خرائط ذات مقياس رسم كبير وتعرف باسم الخريطة التفصيلية وغالباً ما يزيد مقياس رسمها عن ١:
 ٢٥٠٠ و ترسم مثل هذه الخرائط للمناطق المحدودة المساحة للقرى و المدن الصغيرة.

ب- التقسيم حسب المحتوى:

لتوضيح ظاهرة معينة ومن أهمها

- ١- خرائط طبيعية مثل خرائط الطقس والمناخ والخرائط الجيولوجية وانواع التربة الخ....
 - ٢- خرائط بشرية مثل توزيع كثافة السكان أو الأديان أو العرقيات أو اللغات.
 - ٣- خرائط زراعية حسب انواع المحاصيل
 - ٤- خرائط نباتية مثل الغابات
 - ٥- خرائط صناعية مثل المصانع.
 - ٦- خرائط حيوانية مثل الثروات الحيوانية ابقار اغنام الخ...
- ٧- خرائط سياسية لتوضيح الحدود بين الدول والمحافظات الخ. ويلون كل بلد بلون معين.

• التقسيم العسكري للخرائط:


تختلف أنواع الخرائط من الناحية العسكرية تبعا لاختلاف مستويات الاستخدام ويمكن تقسيمها على النحو الآتى:

- 1- خرائط استراتيجية: وهي الخرائط المستخدمة في وضع الخطط الاستراتيجية وتوقيع الموقف العام للعمليات على الخريطة ويتم تداول هذه الخرائط على مستوى غرف القيادات ويكون مقياس رسمها 1: ٥٠٠،٠٠٠.
- ٢- خرائط تعبويه: تستخدم لتوقيع الموقف الاستراتيجي في المنطقة وتطور المعركة والتحركات العسكرية ويتم
 تداول هذه الخرائط على مستوى الجيش والفرق.

ويتراوح مقياس رسمها بين ١: ٠٠٠،٠٠٠ إلى ١: ١٠٠،٠٠٠ .

- ٣- خرائط تكتيكية: وهي تختص بوضع الخطط الحربية وتوزيع القوات على أرض العمليات ويكون مقياس
 رسمها بين ١: ٥٠،٠٠٠ حتى ١: ٢٥،٠٠٠ .
- ٤- خرائط الجيروف (خرائط غرف العمليات): وتستخدم هذه الخرائط في تنسيق التعاون بين أفرع القوات المسلحة (برية بحرية جوية) في العمليات المشتركة ويكون مقياس رسمها ١ : ٥٠،٠٠٠ .
- ٥- خرائط السير: وتبين خصائص التربة وطبيعة سطح الأرض لبيان مدى صلاحيتها لسير الحملات المختلفة وهي خريطة عادية مقياس رسمها من ١: ١٠٠،٠٠٠ وموقع على هذا النوع من الخرائط عدة ألوان كل لون يغطي منطقة معينة على الخرائط ويرمز إلى طبيعة هذه المنطقة مع وجود مفتاح في الخريطة للدلالة على معنى هذا اللون (أرض صالحة لمرور جميع أنواع الحملات أرض صالحة لسير الدبابات والجنازير فقط أرض صالحة لمرور جميع أنواع الحملات....).

مكونات الخريطة



١ - هوامش الخرائط الطبوغرافيه: -

إن هوامش الخريطة عبارة عن كل ما هو خارج إطارها، وهي اربعة هوامش، ويجب على كل مستعمل للخريطة أن يدرس ما هو مدون بهوامشها بكل عناية ليتمكن من الاستفادة من جميع معلوماتها، وتشترك أغلب الخرائط في المعلومات المسجلة على هوامشها، وخاصة : العنوان والرقم، والمقياس، بينما تزيد المعلومات من خريطة إلى أخرى تبعا لنموذج الخريطة ومقياسها.

• الهامش العلوي (الشمالي)

يذكر على هذا الهامش اسم الخريطة - عادة - في منتصفها بعنوان كبير، وفي اليمين من هذا الهامش يضاف رقم اللوحة أو الخريطة، وعلى يساره يذكر نموذج الخريطة ومقياسها ومرتسمها وتربيعها، والإحداثيات الجغرافية و الكيلومتريه لنقطة الأصل (المبدأ)، زيادة عن ذكر اسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية لها من ناحية الشمال.

• الهامش السفلي (الجنوبي)


يسجل على هذا الهامش اسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية من ناحية الجنوب، أضف إلى ذلك المقياس العددي والمقياس الخطى للخريطة مثل

- مقياس رسم الخريطة : ويوضح بالأشكال التالية:

المقياس الكتابي : مثل ١ سم = ٥ كم

المقياس النسبي: مثل ١:٠٠٠٠

المقياس الخطى: مثل



كما نجد في الناحية اليسرى من هذا الهامش اسم المؤسسة التي رسمت ونشرت الخريطة، إلى جانب المعلومات المتعلقة بنوع المجسم الذي رسمت حسبه الخريطة. أما الجهة اليمنى من هذا الهامش، فنجد فيه المعلومات المتعلقة بمنحنيات التسوية واتجاهات الارتفاع والانخفاض، والفاصل الرأسي المتساوي (الفاصل الكنتوري): ويكتب عادة تحت مقياس الرسم،

الهامش الأيمن (الشرقي)

يذكر على هذا الهامش - عادة - فرق الانحراف للشمال الإحداثي والشمال المغناطيسي، عن الشمال الحقيقي، والتناقص السنوي وللانحراف المغناطيسي، واسم ورقم اللوحة والخريطة الموالية من الجهة الشرقية.

كما نجد كل الرموز الاصطلاحية الطبوغرافيه للخريطة وتسمى:

مفتاح الخريطة أو (الاصطلاحات): - يحتوي هذا المفتاح على جميع الرمز التي تحويها الخريطة من مظاهر طبيعية وبشرية هامة وتتناسب حجوم هذه الرموز مع مقياس الرسم للخريطة ، فكلما كبر المقياس قل عدد الرموز ورسمت بأشكال هندسية متشابهة ، وبواسطة هذه الرموز يستطيع القارئ ان يقرأ الخريطة ويفسر ما موجود داخلها ويكون هذا المقياس عادةً على احد جانبي الخريطة.

• الهامش الأيسر (الغربي)

لا نجد شيئا على هذا الهامش سوى اسم ورقم الخريطة الموالية من الجهة الغربية

ملحوظة: في بعض الخرائط يمكن تبديل البيانات الموجودة بالهامش الأيمن الى الهامش الأيسر.

٢- إطار الخريطة:-


لابـــد أن يكون لكـــل خريطة إطار يستخدم في تحديد حركة العين ويرسم الاطار بشكل خط واحد أو قد يرسم بشكل خطين ، الداخلي يكون أرفع من الخط الخارجــــي.

٣- شبكة الإحداثيات :-

يوجد نوعان من أنظمة الإحداثيات ، الاول النظام التربيعي والثاني النظام الكروي (الجغرافي) أي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض وهو السائد في أعداد الخرائط والتي تساعد القارئ في تعين أي موقع جغرافي على سطح الكرة الارضية بصورة مباشرة ، وقيم الاحداثيات توضح في جميع اركان اطار الخريطة على شكل درجات ودقائق وثوان وتمثل بدقة عالية.

مصطلحات ورموز الخريطة:

وهي قائمة الرموز الاصطلاحية المستخدمة في الخريطة وهي أداة لترجمة الأشكال الموجودة في الخريطة. وغالبا ما تكون الرموز السرية والخطيرة كمواقع المواجهة والبيانات العسكرية الهامة في مفتاح خريطة خارجي وذلك من باب الأمن وعدم كشف الأسرار العسكرية في ضياع الخريطة. هناك رموز عالمية للتعبير عن المعالم الطبيعية والشوارع والمباني، ويمكن استحداث رموز جديدة حسب الحاجة.



طرق توضيح الهيئات على الخريطة


تعرف الخريطة بأنها لوحة مستوية تمثل المسقط الأفقي لمساحة معينة من الأرض بمقياس رسم معين ورموز واصطلاحات خاصة ومن هذا التعريف يتضح أن اللوحة المستوية (الخريطة) لا تقبل تمثيل أكثر من بعدين فقط هما الطول والعرض أو بمعنى أخر لا يمكن أن توقع عليها إلا المساحات فقط، بينما تجد أن الهيئات الطبيعية مثل الجبال والهضاب والتباب لها ثلاثة أبعاد (الطول – العرض- الارتفاع).

وتتضح أهمية تمثيل الهيئات في كيفيه توضيح البعد الثالث (الارتفاع) على لوحة مستوية لا تقبل تمثيل أكثر من بعدين فقط وهناك عدة طرق لتوضيح الهيئات على الخرائط وأهمها خطوط الكنتور.

خطوط الكنتور


تعريف خط الكنتور هو خط وهمي يمر بجميع النقط ذات المنسوب الواحد وعلى هذا فإن خط الكنتور سوف يوضح الارتفاعات والانخفاضات عن متوسط منسوب سطح البحر وتعتبر هذه الطريقة من أدق الطرق


المستخدمة في تمثيل الهيئات على الخريطة حيث أنها تمكننا من الحصول على كافة المعلومات عن الهيئة من حيث الميول والانحدار، وترسم الكنتورات إما بواسطة الرفع المباشر من الأرض أو باستخدام الصور الجوية وفي كلتا الحالتين فإنها ترسم بطريقة دقيقة وتظهر على الخريطة في هيئة خطوط مستوية باللون البني ومقسمة الى خطوط عريضة ويكتب عليها قيمة المنسوب وبين هذه الخطوط العريضة اربعة خطوط رفيعة بدون ارقام.



و خطوط الكنتور إما أن تكون مقفلة وفي هذه الحالة تدل على هيئات منعزلة عما يجاورها، مثل القمم، وعندما تكون مفتوحة وفي هذه الحالة تدل على أرض ممتدة ومتصلة وعندما تتباعد خطوط الكنتور يكون

الإنحدار تدريجي و عندما تتقارب خطوط الكنتور يكون الإنحدار شديد و عندما تتلاقى خطوط الكنتور يكون الإنحدار مفاجئ مثل (جرف).





نظام الإحداثيات الجغرافيه

خطوط الطول ودوائر العرض

قسمت الأرض إلى خطوط وهمية تتكون من خطوط الطول ودوائر العرض (خطوط العرض)




خطوط الطول:

خطوط الطول عبارة عن أنصاف دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي بالقطب

الجنوبي وهي خطوط تشير الى الشمال، ويبلغ عددها ٢٦٠ خططول كل خططول يحمل درجة، حيث أنه

بمثابة مرجع لمعرفة كل توقيتات العالم وكل درجة من خط الطول مقسمة إلى ٦٠ دقيقة، وكل دقيقة مقسمة إلى

۱۰ ثانیة. خط الطول ۸۰ یکون درجته ۸۰°



(خط جرينتش): هو خط طول يقع في منتصف الكرة الأرضية بالضبط وتساوي درجته صفر، ويقع على يمينه ١٨٠ خط طول، ويسمى خطوط الطول الذي على يمينه خط طول شرقا، والذي

على يساره خط طول غربا، وقد سمى جرينتش نسبة إلى قرية جرينتش الواقعة جنوبي شرق مدينة لندن في بريطانيا.

خواص خطوط الطول


باستخدام خطوط الطول ، استطاع العلماء حساب الزمن في مدينة بمعلومية زمن مدينة أخرى وكذلك خط طولها وباستخدام الخواص التالية لخطوط الطول استطاعوا الحساب :

١- المدن التي على خط طول واحد لها نفس التوقيت تقريبا ، فمثلا الساعة في مدينة القاهرة ٠٠:٥ ص وهي على خط طول ٣٠٠ شرقا (شرق جرينتش) فإن الساعة ستكون في الخرطوم ٢٠:٥ص ويرجع ذلك أن خط الطول الذي يمر بالقاهرة هو نفس خط الطول الذي يمر بالخرطوم

٢- الأرض تدور حول نفسها كل ٢٤ ساعة مرة أي أنها تقطع ٣٦٠ خطو بين كل خط٤ دقائق أي أن فرق
 الزمن بين كل خططول والآخر ٤ دقائق وكذلك أيضا فإنها تشرق على ١٥ خططول في الساعة

٣ - الأرض تدور من الغرب إلى الشرق حول نفسها ويعنى ذلك أن المدن التي شرق خط جرينتش تشرق عليها
 الشمس قبل التي غربه


دوائر العرض



هي دوائر وهمية متوازية عددها ١٨٠ دائرة منها ٩٠ شيمال خط الاستواء و ٩٠ جنوبه. ويمثل خط الاستواء الدرجة الدرجة المسفر (٠)، بين الدائرة والأخرى درجة واحدة أو ما يعادل ١١١ كم على سطح الأرض

أهميته دوائر العرض

تساعد في تحديد مكان أي شخص على سطح الأرض وأيضا في تقسيم العالم إلى مناطق حرارية والتعرف على أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار وتشترك مع خطوط الطول في تحديد مواقع المدن والبلدان ثم تحديد موضع الإنسان على سطح الأرض برا وبحرا وجوا




جدول مقارنة بين خطوط العرض وخطوط الطول

خطوط العرض	خطوط الطول
١ .دائرة كاملة	١. أنصاف دوائر
 ١.عددها ١٨٠، كل منها يساوي درجة. ٩٠ منها شمالاً و٩٠ جنوباً 	۱.عددها ۳۲۰، ۱۸۰ منها شرقیة و ۱۸۰ غربیة
١ يبتدئ قياسها من خط الاستواء (صفر)	١ يبتدئ قياسها من خط غرينتش (صفر)
١. دوائر متوازية فلا تلتقي أبداً	١.دوائر تلتقي عند القطبين
١. تصغر الدوائر كلما اتجهنا نحو القطبين	١. متساوية الأبعاد فلا تضيق ولا تصغر
 ا. يختلف الوقت بين الأماكن الواقعة على خط عرض واحد 	 الأماكن الواقعة على خط طول واحد تتفق في الوقت
 ١ في الغالب تكون الأماكن الواقعة على خط عرض واحد متشابهة من حيث المناخ 	 ١ يختلف المناخ بين الأماكن الواقعة على خط طول واحد

إيجاد إحداثيات نقطة

الإحداثيات الجغرافيه عبارة عن خطوط الطول ودوائر العرض المتدرجة من خطي الصفر وهما خط جرينتش وخط الاستواء ويتعامد الخطان عند نقطة أصل توجد في خليج غانا.



فنلاحظ ان خطوط الطول التي تشير الى الشمال تبدأ من خط جرينتش وقيمته صفر وعلى يمينة ١٨٠خط بالاتجاه شرقا ولكل خط قيمته وتسمى الشرقيات، وعلى يساره ١٨٠خط بالاتجاه غربا ولكل خط قيمته وتسمى الغربيات. اما خطوط العرض وتبدأ من خط الاستواء وقيمته صفر، وفوقه ٩٠ خط ولكل خط قيمته باتجاه الشمال وتسمى الشماليات، كذلك تحته ٩٠ خط باتجاه الجنوب وتسمى الجنوبيات.


فعند نقطة تقاطع خط الطول مع خط العرض تسمى احداثيات النقطة

اهمية الإحداثيات: تكمن في تحديد المواقع. فلكل نقطة على الأرض لها احداثيات (ويمكن القول ان لكل نقطة على الأرض لها عنوان مكون من ارقام تسمى احداثيات النقطة) حيث ان تقاطع خط الطول مع خط العرض عن تلك النقطة.


طريقة استخراج احداثيات نقطة من الخريطة او (قراءة الإحداثيات)

اولا يشترط ان تكون القراءة من جزئين هما الشرقيات و الشماليات وان تقرأ الشرقيات اولا تم الشماليات.

فمثلا عند قراءة إحداثيات المربع في النموذج الاتي فنبدأ بقراءة السركن الجنسوبي الغربسي اي السركن الأقرب من خط جرينتش وخط الاستواء وبمعنى اخر (تكون قراءة الشرقيات من اليسار الى اليمين وقراءة الشماليات من اسفل الى اعلى). فنجد ان المربع يقع على الخطرقم ١١ في الشرقيات ، والخطرقم ٨١ في الشماليات هكذا والخطرقم ٨١ في الشماليات فنقرأ الإحداثيات هكذا



اما عند قراءة نقطة داخل المربع كما في المثال الاتي



فنقسم المربع الى اجرزاء مكونة من عشرة خطوط طولية وعشرة خطوط عرضية ثم نقرا من داخل المربع الشرقيات من اليسار الى اليمين فنجد ان النقطة تقع على الخط ٣، فتكون الشماليات من اسفل الى اعلى فنجد ان النقطة تقع على الخطرقم ٥، فتكون النقطة تقع على الخطرقم ٥، فتكون الشماليات هي ١٩٥، وفي النهاية

تكون إحداثيات النقطة هي (١١٣٨١٥) وتكتب بدون فواصل

طرق قراءة الإحداثيات

وتقرأ الأحداثيات بأربعة طرق
O
1 - درجات ودقائق وثوانى ويرمز لها درجات دقائق ثوانى ال
O
2 - درجات ودقائق عشرية ويرمز لها درجات دوجات عشرية ويرمز لها درجات 0
4 مقياس ماركتور العالمي

طرق قياس المسافات من الخريطة

أ- إذا كانت المسافة مستقيمة: يمكن قياسها بأي من الطرق التالية:

يمكن قياس طولها بالمسطرة وتحويلها بمقياس الرسم الكتابي.

كما يمكن تعليمها على حافة ورقة أو بفتحة فرجال وقياسها على مقياس الرسم البياني.

ب- إذا كانت المسافة منحنية: مثل الطرق والوديان فيمكن قياسها كالتالي:

(١) بطريقة حافة الورقة:

- ضع حافة ورقة مطابقة مع بداية الطريق أو الوادي وعلم نقطة البداية.

أشر بقلم على نقطة افتراق الطريق عن حافة الورقة.

دور الورقة حول رأس القلم حتى تصبح مطابقة للجزء التالي من الطريق.

كرر الخطوتين السابقتين إلى نهاية الطريق.

انقل الورقة إلى مقياس الرسم البياني واستخرج طول الطريق.

(٢) طريقة العجلة:

صفر العجلة ثم ضعها على بداية الطريق.

حرك العجلة على الطريق حتى نهايته.

استخرج طول الطريق من العجلة حسب مقياس رسم الخريطة.

(٣) طريقة الخيط والدبابيس:

عند كل منحنى ازرع دبوس ثم مرر الخيط من جانب الدبابيس من نقطة البداية الى نهاية المسافة، ثم انزع الخيط وقيس طولة من خلال مقياس الرسم واستخرج طول الطريق.

توجيه الخريطة

قبل العمل على الخريطة يجب توجيهها، والخريطة تكون موجهة عندما تكون في وضع أفقي ويكون خط الشمال لها منطبقا على خط الشمال المناظر له على الطبيعة.

وبعد توجيه الخريطة تصبح جميع الاتجاهات ممن موقعك إلى الأهداف على الخريطة مطابقة لما يناظر ها على الطبيعة.

طرق توجيه الخريطة:

أ- يمكن توجيه الخريطة بالتعرف على جهة الشمال، ثم تدار الخريطة حتى تصبح خطوط الشمال في الخريطة باتجاه الشمال الطبيعي.

ب- إذا كان معك بوصلة يمكنك التوجيه كالتالي

ضع الخريطة على سطح مستوي، ثم ضع عليها البوصلة (مفتوحة تماما)

اجعل حافة البوصلة منطبقة مع أحد الخطوط التي تشير إلى الشمال في الخريطة (خطوط الشرقيات)، وبحيث يكون غطاء البوصلة ناحية الشمال.

دور الخريطة (والبوصلة مثبتة عليها في هذا الوضع) حتى تشير قراءة البوصلة إلى الصفر، فتصبح الخريطة موجهة.

ج-إذا كنت بجوار أحد المعالم المستقيمة (مثل طريق مستقيم أو سكة حديد أو خط كهرباء)

دو ر الخريطة حتى يصبح المعلم المستقيم على الخريطة موازي للذي على الأرض.

تأكد أن التوجيه غير مقلوب (أي الشمال ناحية الجنوب)، وتأكد من صحة التوجيه بمقارنة معالم أخرى على جانبي المعلم المستقيم.

طرق تعيين المكان

تعريف: هي طريقة مساحية تستخدم لتعيين موقع الراصد نفسه أو المواقع الأخرى على الخريطة بالرغم من معرفته على الطبيعة.

أهمية تعيين المكان: لتعيين المكان أهمية كبرى حيث يساعد في دراسة المنطقة المحيطة، وخاصة في حالات العمليات وعند تمرير المعلومات عن العدو.

كما تفيد في تعيين مواقع المدفعية ونقط الملاحظة، وكذلك مواقع العدو وأماكن أسلحته والأماكن المطلوب ضربها بالمدفعية.

وكذلك تفيد في مشروعات الملاحة البرية حيث تؤكد صحة خط السير والوصول إلى الهدف المطلوب في كل وثبة.

شروط تعيين المكان: يشترط لتعيين المكان توفر العلامات البارزة، سواء كانت طبيعية مثل قمم الجبال والتباب، أو اصطناعية وتكون معروفة على الخريطة ومشاهدة على الطبيعة.

ويستحسن أن يختار الراصد مكانا مرتفعا لتعيين موقعه بحيث يشرف على المنطقة المحيطة به ليتمكن من رؤية عدد كبير من العلامات الأرضية المميزة.

طرق تعيين المكان

أ- طريقة التقاطع العكسي لتعيين موقع الراصد:


اختر موقعين بارزين أمامك على الأرض ومعروفين على الخريطة.

باستخدام البوصلة قس الاتجاه إلى الموقع الأول ثم احسب الاتجاه العكسى له.

ضع مركز المنقلة على الموقع الأول في الخريطة ثم ارسم الاتجاه العكسى السابق.

كرر الخطوتين السابقتين مع الموقع الثاني وارسم الاتجاه العكسى له.

إن مكان تقاطع الاتجاهين العكسيين هو موقعك على الخريطة.



ب- طريقة التقاطع الأمامي لتعيين المواقع البعيدة (الأهداف)

في هذه الطريقة نحتاج إلى موقعين بارزين معروفين على الأرض والخريطة ليقيس الراصد الاتجاه منهما إلى الموقع المجهول.

اختر الموقع المعلوم الأول، وعين مكانه على الخريطة، ثم قس الاتجاه بالبوصلة من هذا الموقع إلى الهدف.

ضع مركز المنقلة على موقعك في الخريطة، وارسم الاتجاه الذي حددته من الخطوة السابقة.


انتقل الآن إلى الموقع الثاني المعلوم، وعين هذا الموقع على الخريطة.


باستخدام البوصلة قس الاتجاه من الموقع الثاني إلى الهدف، ثم ارسم هذا الاتجاه على الخريطة.

نقطة تقاطع خطى الاتجاه على الخريطة هي موقع الهدف.

المنقلة العسكرية

هي أداة هندسية لقياس الزوايا والمسافات والإحداثيات على الخريطة، وهناك عدة أنواع من المناقل كاملة الدائرة، ونصف دائرة، ومربعة، ومستطيلة كما بالشكل التالي:





سرعة الرياح

سرعة الرياح تؤثر على الرماية وخاصة الرماية على الأهداف البعيدة ويوجد اجهزة مخصصة لقياس سرعة واتجاه الرياح ويمكن معرفة اتجاه وسرعة الرياح تقريبا بدون اجهزة وذلك ببعض الظواهر الطبيعية وهي درجات

، العقدة كوحدة للقياس, والعقدة (الميل البحري) تعادل 1.8 كيلومتر. لرياح التقديرية مع وصف لأبرز الظواهر المصاحبة		
س الظواهر المصاحبة	السرعة كم	الدرجة مسمى الرياح
كل شيء ساكن , يرتفع الدخان رأسياً إلى أعلى يعرف اتجاه الريح من حركة الدخان فقط تحس به على الوجه ويحرك اوراق الاشجار أوراق الاشجار والأغصان الصغيرة في حركة دائمة , يحرك الأعلام يثير التربة في الأراضي غير المتماسكة وكذلك الأوراق المتناثرة يحرك الشجيرات الصغيرة وافرع الاشجار . يعمل موجات على الأسطح المانية يحرك الافرع الكبيرة للأشجار , يسمع صفير الرياح في النوافذ المغلقة يحرك جميع الاشجار حتى الكبيرة , صعوبة المشي عكس اتجاه الريح يكسر أفرع الأشجار , يقتلع الخيام , يمنع السير عكس اتجاه الريح يخرب المنشات الضعيفة مثل لوحات الإعلانات والمحلات والمظلات , يقتلع بعض الأشجار افتلاع الأشجار حتى القوية منها , تدمير بعض المنشآت مثل البيوت الجاهزة والخشبية نادرة الحدوث في البر , تدمير كلي للمنشآت الضعيفة وجزيء للمنشآت القوية دمار شديد , الأضرار تصيب حتى المباني الخرسانية بسبب ما تحمله الريح من حطام	00 10	0 / هواء ساكن 1 / هواء خفيف 2 / نسيم خفيف 3 / نسيم نطيف 5 / نسيم عليل 6 / نسيم قوي 7 / ريح عالي 9 / ريح عاصف 10 / عاصفة شديدة 11 / عصار

المالم الثاني مبادئ مبادئ أساسية في الهاون



الهاون



تعريف الهاون:

هو سلاح ثقيل ذو سبطانة ملساء، يعمل بمبدأ ضغط الغاز المتولد نتيجة انفجار البارود داخل السبطانة، دافعا القذيفة إلى الهواء بشكل قوسى، وبسرعة عالية جدا، ويعبأ بقذيفة واحدة كل مرة.

والهاون عبارة عن مدفع بسيط وخفيف، يستخدم بشكل أساسي مع وحدات المشاة لإكسابها قوة نيران غير مباشرة، ولكن دون تحمل أعباء الوزن الثقيل، والتعقيدات الموجودة في مدافع الميدان التقليدية، وكان الشكل التقليدي لمدفع الهاون يتكون من المدفع نفسه، بالإضافة إلى الذخائر، ولكن مع تزايد برامج تطوير وإنتاج النظم الحديثة، أصبحت المنظومة تتكون من: المنصة، والمدفع المحمل عليها، والذخائر، ونظم التقاط الأهداف، ونظم إدارة النيران، ويعرف الهاون بمدفعية الدول الفقيرة لتكلفته المنخفضة.

نبذة تاريخية عن الهاون

حينما اخترع المسلمون البارود الأسود في ظل الخلافة الإسلامية في القرن التاسع هجرية، بعدها ظهرت المدفعية في دولة الخلافة الإسلامية وتطورها، وتعلمت الدول الأوربية تلك الصناعة، وكانت الرماية حينئذ معظمها رمايات مباشرة حتى عام ١٩٠٧ وفي ظل الحرب اليابانية الروسية، بدأ التفكير بتحويل الرماية المباشرة الى رماية غير مباشرة (الهدف غير مرئي) لتقليل الخسائر بعد ظهور الرشاشات، واستخدمت اليابان هذه الطريقة في الحرب الروسية، ومن ثم تنافست المانيا وفرنسا في تطوير المدافع واسلوب الرماية الغير مباشرة (قوسية) وظهر ذلك في الحرب العالمية الأولى فكان لسلاح الهاون اثرا كبيرا في هذه الحرب وكان يوضع في خنادق وسميت هذه الحرب



بحرب الخنادق.

عام ١٩٩٩ كانت هناك ثلاث دول متفوقة على امريكا في صناعة الهاون و هم روسيا والمانيا وجنوب افريقيا. ولا تختلف الملامح الأساسية للهاونات المستخدمة حالياً عنها منذ عدة سنوات.

مميزات الهاون

نظرا لميزة الرماية القوسية للهاون تجعل له مميزات عديدة منها:-.

الرماية علي الأهداف
 خلف السواتر

٢- قابلية الرماية ليلا،
 ونهارا، وفي جميع
 الأجواء.

٣- إمكانية الرماية علي
 الأهداف المرئية، والغير
 مرئية.


٤- له قوة تدميرية مؤثرة.


٥- لا يمكن التصدي لقذائف الهاون عبر أي مضادات

٦- المناورة في الرمي

(حيث يرمى في جميع الاتجاهات ويمكن تسديده علي زاوية (من٥٥ إلى ٨٥)

٧- سهل الفك والتركيب والنقل.





 Λ - يرمى أنواع مختلفة من القذائف (انفجارية - دخانية - كيميائية-ضوئية).

عيوب الهاون

- ١- طول مدة تحضيره، و تربيضه (نصبه) بالمقارنة بالأسلحة التي ترمي بشكل مستقيم.
- ٢- إمكانية كشف المدفع ليلا نتيجة اللهب الذي يخرج من السبطانة، ويمكن تفادى ذلك بأخذ سواتر جيدة، أو
 التمويه بقنابل مضيئة ترمى بعيدا، عن الهاون أثناء الرماية، أو تركيب خافت اللهب للهاون.
 - ٣- عدم الدقة في الرماية وذلك بسبب :-
 - طول مدي طيران القذيفة في الهواء حتى تصل إلى الهدف مما يجعل التيارات الهوائية تؤثر بها.
 - اختلاف حجم القذائف ووزنها.
 - اختلاف نوعية البارود كذلك، رطوبة وجفاف البارود.
- اختلاف في عيار السبطانة نتيجة الرمي الكثيف، ويمكن تفادى ذلك بوضع بطانية أو قماش مبللة بالماء على السبطانة.
 - عدم تثبيت المدفع علي الأرض جيدا فعند انفجار البارود داخل السبطانة يحدث رد فعل على الهاون فإذا تحرك الهاون اثناء خروج القذيفة يؤثر على مسار القذيفة.
 - اختلاف درجة حرارة الجو، وسرعة الرياح، وكثافة الهواء، واختلاف الارتفاع عن سطح البحر، يظهر تأثير ذلك بوضوح في الرمايات البعيدة.

أجزاء الهاون

- يتكون من (السبطانة - القاعدة - الأرجل - آلية التوجيه) .



١ ـ السبطانة

هي عبارة عن أنبوبة ملساء من الداخل، مصنوعة من معدن مسبوك ومفتوحة من احد طرفيها وهي الفوهة التي تعبأ منها القذيفة وفتحتها هي عيار المعلاق)، وطول السبطانة يؤثر على مدى القذيفة.



- و يوجد خط ابيض بطول القذيفة يسمى بخط التوجيه ويلاحظ أن النصف السفلي من السبطانة أكثر سمكا من النصف العلوى لتحمل الضغط.

- الكأس (المغلاق) :- هو الجزء السفلي للسبطانة ويكون مسنن ليركب في السبطانة ويحتوى على الإبرة. الإبرة :- وهي متحركة ولها عتلة أمان وفي بعض الصناعات و الهاونات الصغيرة تكون الإبرة ثابتة.

- الكرة الحديدية :- ووظيفتها تثبيت السبطانة في القاعدة

٢ - القاعدة

M7 is is

هي عبارة عن قرص حديدي سميك ومدعم من الأسفل لتحمل ردة فعل السبطانة أثناء الرمي، وكذلك لتثبيت الهاون، ويوجد بها حوض الكرة وهو مجوف لتركيب الكرة فيه، وبها أيضا مقبض لحمل القاعدة.

٣-الأرجل(المنصب الثنائي أو الركيزة)

وتتكون الأرجل من:

- طوق السبطانة: مهمته تقييد السبطانة وربطها بالأرجل، وبالطوق علامة في المنتصف بحيث تتطابق مع الخط الأبيض في السبطانة عند التركيب.


-العتلة الجانبية: وهي عتلة الانحراف الجانبي ومهمتها تحريك السبطانة يمينا ويسارا وكل دورة تساوى ١٠ ميليم.

-العتلة الارتفاعيه: مهمتها رفع وخفض السبطانة حسب الزاوية المطلوبة وكل دورة تساوى ١٠ ميليم.

- قيد التسوية: لضبط ميلان المدفع.

- الأرجل والأوتاد: يرتكز عليها المدفع.





٤ - الموجه


مهمة الموجه هي توجيه الهاون ناحية اتجاه الهدف وإجراء التصحيحات، وضبط ميلان الهاون، وضبط زاوية ارتفاع السبطانة.

ويتكون الموجه من ثلاث أقسام رئيسية.

القسم الأول: الخاص بالتوجيه.

ويحتوى على العدسة العينية وتحتها مباشرة تدريج التام (٢٠ تام) ومنتصف التدريج (٣٠ تام) مكتوب باللون الأحمر على ان يكون امام المؤشر قبل الرماية، وعلى اليسار عتلة الميليم ومسجل عليها (١٠٠ ميليم)، فكل دورة كاملة تساوى واحد تام، كما يحتوى على قيد الحركة السريعة للاتجاه.

القسم الثاني: الخاص بميلان الهاون. و هو يحتوى على ميزان الماء لضبط ميلان المدفع بواسطة تحريك قيد التسوية الموجود بالارجل.



القسم الثالث: الخاص بزاوية ارتفاع السبطانة.

ويحتوى على ميزان ماء لضبط ارتفاع السبطانة، ويحتوي ايضا على تدريج التام ومسجل علية من أعلى ١٠ تام باللون الأحمر ويتدرج الى اسفل حتى ٢ تام، واسفل تدريج التام عتلة ميليم الارتفاع ومسجل عليها (١٠٠ ميليم)، فكل دورة كاملة تساوى واحد تام، وعند الرماية يسجل على تدريج التام و الميليم القراءة المأخوذة من جدول الرماية، ويوجد بالموجه ذراع للتثبيت في الهاون.



تصفير الموجه والية عمله

قبل تركيب الموجه على الهاون نقوم بتصفيرة أولا

نضع تدريج تام الاتجاه على (٣٠ تام) أمام المؤشر، وضبط عتلة ميليم الاتجاه على الصفر.



ونقوم بتصفير الارتفاع بوضع تدريج تام الارتفاع على (١٠ تام)أمام المؤشر، وضبط عتلة ميليم الارتفاع على الصفر.

بعد تصفير الموجه يتم تركيبه على الهاون، بعد ذلك نوجه الهاون السى الهدف أو الشواخص بواسطة مؤشر العدسة العينية وتحريك الهاون حتى يتطابق مؤشر العدسة على الهدف أو الشواخص.

تصفير الإرتفاع

بعد ذلك يتم ضبط ميلان الهاون من خلال تحريك قيد التسوية بحيث تكون فقاعة التسوية في المنتصف تماما. ويتم تسجيل بيانات زاوية ارتفاع السبطانة الخاصة بالمدى المأخوذة من جدول الرماية، و نقوم بتحريك عتلة ارتفاع السبطانة الموجودة بأرجل

الهاون الى اعلى والى اسفل مع النظر الى ميزان المياه الخاص بالارتفاع الى ان تكون الفقاعة في المنتصف تماما، وقبل الرماية نقوم بتدقيق الاتجاه مرة اخرى بالتأكد من ان مؤشر العدسة مازال على الشاخص.


مثسال

بيانات زاوية ارتفاع السبطانة هي (50-8) كيف يتم تسجل البيانات على الموجه وضبط الهاون.

نحرك عتلة الميليم الارتفاعيه الى ان يأتي مؤشر التام أمام الرقم 8

يتبقى الرقم 50 ميليم وهو اقل من واحد تام فنحرك العتلة الى ان يأتي المؤشر على الرقم 50

ثم نحرك العتلة الارتفاعية في أرجل الهاون الى ان تكون الفقاعة الخاصة بارتفاع السبطانة في المنتصف تماما.




ذخيرة الهاون

لكل هاون ذخيرته الخاصة حسب عيار الهاون، وحسب المسافة ، وحسب المهمة، فمنها قذائف دخانية ومضيئة ومتفجرة، وكذلك القذائف المتفجرة منها أنواع كثير حسب الموديل والبلد المصنع.

تأثير شظايا الهاون

تختلف كل قذيفة عن الأخرى في التشظي حسب عيار القذيفة وموديل القذيفة، فمثلا في الصورة التالية توضح مدى تأثير القذائف مختلفة العيار والموديل.





مكونات قذيفة الهاون

١ - الصاعق (الصمام)

وهو المسئول عن تفجير القذيفة ويسمى ايضا (المفجر)، ومنه انواع كثير حسب بلد التصنيع وحسب الية العمل، وحسب المهمة.

أنواع الصمامات حسب المهمة


١ – صمام ينفجر عند ملامسة الهدف: ويسمى أيضا تفجير تلقائي يعمل على مبدأ الطرق و الصدم. ويرمز له (SQ) أو (IMP)


٢ - صمام ينفجر داخل الهدف: يخترق ثم ينفجر ويحتوى على
 الية تأخير. ويرمز له (D)

T — صمام ينفجر فوق الهدف: يحتوى على مؤقت. ويرمز له (PRX) أو (PROX)

وأغلب الأنواع عبارة عن صمام طرقي، ويوجد صمامات بها خيارين تلقائي وتأخيري.

اذا كانت رموز الفوري و التوقيتي مختلفة فيمكن ان نعرف ذلك بحيث اذا كان المؤشر في اتجاه محور القذيفة دل على انه فورى اما اذا كان عمودي على محور القذيفة يكون توقيتي.





ینفجر علی ارتفاع من متر الی ؛متر	PROXIMITY BURST (3 TO 13 FEET)
ينفجر على إرتفاع متر	NEAR-SURFACE BURST (0 TO 3 FEET)
ينفجر عند الإصتدام	IMPACT BURST
يخترق ثم ينفجر	DELAY BURST (0.05 SECOND)




الصمام (M734) متعدد المهام

و هو صمام به ثلاث وضعيات ، طرقي، تأخيري، وتوقيتي.

صمام M734 متعدد المهام

	MULTIC	OPTION FUZE, M734
ینفجر علی ارتفاع من متر الی عمتر	PROXIMITY BURST (3 TO 13 FEET)	
ينفجر على إرتفاع متر	NEAR-SURFACE BURST (0 TO 3 FEET)	
ينفجر عند الإصتدام	IMPACT BURST	
يخترق ثم ينفجر	DELAY BURST (0.05 SECOND)	



تحذير:

- يمنع محاولة فك الصمامات لغير المتخصصين في ذلك.
- تحفظ الصمامات بعيدا عن الماء والرطوبة والحرارة واللهب والكيماويات.
 - تجنب استضام الصمامات أو سقوطها على الأرض.
 - يمنع استخدام الصمامات الصدأة و المعوجة والتي عليها املاح.


٢ - جسم القذيفة




وهي مصنوعه من الحديد القابل للتشظي، وبها تحزيز من الخارج يسمى (إسورة الإحكام)، ودورها إحكام و توزيع ضغط الغاز بانتظام على جسم القذيفة.

وبداخل القذيف الحشوة المتفجرة، أو الدخانية، أو المضيئة.

٣- ذيل القذيفة





٤- الكبسولة (الخرطوشة)

لبدأ عملية الاشتعال وتركب في الذيل من الخلف عند الزعانف




٥- الحشوات الدافعة (حلقات البارود) (الكعكات)

وهي عبارة عن أكياس على شكل هلال او شرائح بداخلها المادة الدافعة، مثل (الكوراديت، أو النيتروسليلوز) معلومة الوزن، وتوضع حول ذيل القذيفة.

وكل حشوه تدفع القذيفه مسافة معلومة حسب الجدول الخاص بها.

ودرجة حرارة الحشوة الدافعة تؤثر على الرمايات، فمن المفترض ان تحفظ في درجة حرارة ١٥ درجة.

تحذير: تحفظ الحشوات الدافعة بعيد عن الماء، الرطوبة، الحرارة، اللهب.



البيانات المكتوبة على بدن القذيفة



يوجد نوعين من البيانات على بدن القذيفة كالتالى:

أولا: بيانات مطبوعة بالدهان على شكل سطور بالترتيب.

سطر مكتوب فيه عيار القذيفة وموديلها مثل.

60mm /M73

والسطر الذي يليه مكتوب فيه نوع الحشوة داخل بدن القذيفة.

والاخير مكتوب فيه تاريخ تصنيع القذيفة

كما بالصورة.

ثانيا: بيانات مطبوعة بالحفر على بدن القذيفة وتشمل ايضا نفس البيانات السابقة بالإضافة الى اسم المصنع. كما توجد اشارة زائد (+) أو ناقص (-) تشير الى زيادة أو نقص في وزن القذيفة، كما بالجدول الاتي.

الرموز الخاصة باوزان القذائف الروسية ومدلولها

الرمز	مدلوله
Symbol	Meaning
ЛГ	Greater than 3% below standard 3% نقص في وزن القذيفة يزيد عن 3%
	نقص في وزن القذيفة من 3% الى 3% 2.33% to 3% below standard 2.33% نقص في وزن القذيفة من 3% الى
	نقص في وزن القذيفة من %2.33 الى %1.66% to 2.33% below standard الى %2.36 الى %1.66% to 2.33%
	نقص في وزن القذيفة من %1.66 الى 1% to 1.66% below standard
-	نقص في وزن القذيفة من 1% الى %0.33% to 1% below standard 0.33% الى 33% to 1% below standard
Н	ریادهٔ اُونقص <u>+</u> 0.33% below to 0.33% above standard 0.33% <u>+</u>
+	ريادة في وزن القذيفة من 1% الى %0.33 do 1% above standard 0.33% to 1% وزن القذيفة من 1% الى
++	زيادة في وزن انقذيفة من %1.66 الى %1 1.66% above standard 1 الى %1
+++	زيادة في وزن القذيفة من %2.33 الى %1.66% to 2.33% above standard الى %2.35
++++	زيادة في وزن القذيفة من %3 الى %3.33% to 3% above standard 2.33% to 3% وزن القذيفة من %3 الى
ЖТ	Greater than 3% above standard 3% من وزن القذيفة اكبر من 3%

أنواع قذائف الهاون

شديدة الإنفجار HE مشظيه وناسفة ضد جماعات المشاة وضد الأهداف خفيفة التدريع.

فسفورية بيضاء WP تستخدم للتمويه والإشارات وحارقة والدخان.

مضيئة: III تستخدم للإضاءة والإشارة وتحديد الهداف.

تدريبية PRAC أو TP لا تحوى على مواد متفجرة ويمكن ان تكون صوتية فقط.



القذائف الموجهة بالليزر (القذائف الزكية)

التوجيه بواسطة الليزر: Semi-Active Laser



والقذيفة بشكل عام عند استخدام هذا النظام تسقط على الهدف بصورة افقية تقريباً حيث تتبع الشعاع المنعكس من الجسم الذي تم اضاءته بشعاع الليزر ومن مساوئ هذا النظام هو تأثره بالغبار والدخان والظروف الجوية بشكل كبير حيث يحتاج هذا النظام الى ظروف جوية جيدة ليمكن استخدامه بفعالية كبيرة.

جدول بياثات بعض القذائف



Mortar Bombs TECHNICAL DETAILS

MODEL	M73	M68P1	M74A1	M96	M95A	M62P3
Caliber	60 mm	82 mm	82 mm	82 mm	120 mm	120 mm
Lenght, fused	281 mm	340 mm	375 mm	530 mm	700 mm	595 mm
Mass with fuse	1.35 kg	3.3 kg	3.23 kg	4.23 kg	14.5 kg	12.6 kg
Mass of explosive charge	230 g	530 g	620 g	860 g	2.5 kg	2.3 kg
Number of charges	0 + 4	0 + 4	0 + 6	0+6	0 + 8	0 + 6
Muzzle <u>velocity</u>	74 - 193 m/s	69.5 - 265 m/s	70 - 284 m/s	80 - 315 m/s	130 - 350 m/s	130 - 322 m/s
Fuse	UT M68P1, UT M93	UT M68P1, UT M93	UT M68P1, UT M93	UT M96	UTU M78, K85 SQ	UTU M78
Minimum / Maximum range	80 m / 2532 m	80 m / 4220 m	80 m / 4850 m	120 m / 6225 m	500 m / 8000 m	275 m / 6340 m
Round per <u>carton</u> (per <u>wooden</u> <u>case</u>)	1 (12)	1 (5)	1 (5)	1 (5)	1 (2)	1 (2)
Wooden case dimension	560x390x230 mm	595x428x180 mm	540x440x150 mm	595x428x180 mm	885x315x190 mm	675x315x190 mm
Wooden case weight	29 kg	28 kg	26 kg	28 kg	43 kg	36 kg

طاقم الهاون

يتكون طاقم السلاح بشكل نموذجي من خمسة أفراد:-

١- الأمير ٢- المسدد ٣- الرامي ٤ - المذخر ٥- الراصد

١- الأمير: وهو قائد المجموعة ومن واجباته :-

أ- تحديد اتجاه و مسافة الهدف، وإخراج القراءة المناسبة من الجداول.

ب- تحديد عدد القذائف المطلوبة، ونوعها، وحلقات البارود اللازمة حسب المسافة.

ج- تصحيح خطأ الرماية (خطأ المسافات) و (خطأ الانحراف الجانبي).

د- التأكد من نظافة السلاح دائما عند الاستخدام.

عتاد الأمير

(جهاز الإرسال والاستقبال - جداول الهاون - منظار ميداني - اله حاسبة - البوصلة - المنقلة العسكرية-خريطة العمل)

٢- المسدد: ووظيفته

- * إجراء التعديلات المناسبه على عتلات الهاون حسب أو امر الأمير أو القائد.
 - * تسديد المدفع ناحية الهدف أو الشاخص عن طريق المنظار.
- * حمل السبطانة عند الانسحاب أو تغيير الموقع فعليه مسؤولية تنظيف السبطانة.

٣- الرامي: ووظيفته

- * وضع القذائف في فوهة السبطانة.
- * مسئول عن حمل ونظافة الأرجل.
- * يكون مؤهلا ليحل محل المسدد عند استشهاده.

٤ - المذخر:

- * تنحصر مهمته في تجهيز القذائف بالصواعق وحلقات البارود، وتنظيفها من الشحم والأتربه.
 - * مسئول عن حمل ونظافة القاعدة.

٥- الراصد:

يعتبر الراصد هو الموجه الحقيقي للرماية، ويفضل ان يكون ملما بأساسيات الطبوغرافيا والخرائط، وأجهزة المساحة والنوظم المستخدمة في عمليات الرصد ومن واجباته:

- * معرفة المواقع الصديقة والمعادية.
 - * تعيين الأهداف الطارئة.
 - * تصحيح الرماية.

الشروط الواجب توافرها في نقطة الراصد:-

أ- التمويه الجيد وأخذ السواتر.

ب- توفير طرق مؤدية إلى نقطة الرصد.

ج- أن تكشف اكبر قدر من منطقة العدو.

د- وجود نقاط رصد بديلة.

معدات الراصد:

1- خريطة للمنطقة . ٢- منظار ميداني . ٣- جهاز السلكي . ٤- بوصلة . ٥- الة حاسبة ٦- جهاز مساحة عسكرية (او مدنية) ٧- جهاز مقياس مسافات.

الية عمل الهاون

عند تلقيم القذيفة في فوهة السبطانة تسقط القذيفة في السبطانة لتصطدم بالابرة في مؤخرة السبطانة فتطرق الكبسولة في مؤخر ذيل القذيفة فتفث اللهب الى ذيل القذيفة مشعلا اكياس البارود (الكوراديت) مولدة غاز كثيف ولهب.

يولد ضغط كبير في السبطانة فيخرج من فوهة السبطانة حاملا القذيفة للخارج بسرعة ابتدائية كبيرة جدا تتراوح

تقريبا بين (٦٥ الى ٤٠٠ متر)في الثانية.

مواقع الهاون

أولا: الموقع الأساسي.

و هو الموقع الذي ينفذ فيه المهام الأساسية.

ثانيا: الموقع الإحتياطي.

يختار هذا الموقع ويجهز ليكون اساسيا ويتم الإنتقال اليه عند الضرورة أو الإنسحاب من الموقع الأساسي، ويكون على مسافة من ١٠٠متر الى ٢٠٠متر من الموقع الأساسي، ويكون قريب من الطريق.

ثالثًا: الموقع المؤقت.

ويستخدم للقيام بالمناورة وتضليل العدو عن تواجد مواقع المدفعية الصديقة.

رابعا: مواقع كاذبة.


وتجهز بعتاد وهمى لتضليل العدو.

ويجب اختيار الموقع بالشروط الأتية:-


- ١- أن يكون الموقع تحت ساتر للأسباب الآتية:
- أ- حماية الطاقم والسلاح من الأسلحة التي ترمي بشكل مستقيم (الرشاشات مضادات الطائرات).
 - ب- حجب الوميض الذي يصدر عن السبطانة ليلا.
 - ج- صعوبة تحديد موقع السلاح من طرف العدو.
 - ٢- يوضع السلاح في المواقع الخلفية للإسناد.
 - ٣- أن يكون الهدف ضمن مدى المدفع.
 - ٤- أن تكون هناك عدة طرق لإدخال الذخيرة والمؤن.
 - ٥- التأكد من عدم وجود عوائق أمام السبطانة.
 - ٦- أن تكون الأرض ثابتة وليست صخرية وذلك لثبات المدفع عند الرمي.
 - ٧- مراعاة تغطية اكبر عدد من الأهداف.
- ٨- ان يكون مكان التربيض بعيدا عن اي علامة مميزة مثل (عامود مرتفع شجرة كبيرة مميزة مأذنة مسجد) او اعلى قمم التلال او مفترق الطرق لأنها اهداف لمدفعية العدو.
 - ٩- ان يكون موقع نصب الهاون ليس به اعشاب جافة كي لا ينشب حريق نتيجة الشرار المندفع من فوهة السبطانة.

خندق الهاون


اخذا بالاسباب يجب حفر خندق للهاون وفوائد الخندق سلامة الطاقم من نيران العدو وكذلك اذا انفجر الهاون نتيجة خلل ما.



غرفة للهاون بعمق واحد متر، وغرفة للذخيرة بعمق متر ونصف، وغرفة للأفراد للمبيت وتكون بعمق متر ونصف، وتكون مرتبطة جميعا مع بعض بواسطة خندق ضيق عرضة ٨٠ سم وبعمق متر ونصف.










ويجب حماية مواقع الهاون أو المدفعية عموما، بواسطة سلاح مضادة للدبابات، لمنع عملية الإلتفاف.

خطوات نصب الهاون


- بعد اختيار مكان نصب الهاون نقوم بنصب الهاون كما يأتي :-

١- حفر حفرة للقاعدة وتكون بميل في اتجاه العدو ثم توجيه القاعدة نحو الهدف أو الشاخص ثم نضع القاعدة في الحفرة بزاوية مائلة (٢٠ - ٣٠) درجة ثم نثبتها في الأرض جيدا



٢- إحضار السبطانة وإدخال الكرة الحديدية في تجويف القاعدة
 وجعل الخط الأبيض إلى أعلى.

٣- إحضار الأرجل (المنصب) وربط السبطانة بالطوق الموجود بالمنصب
 ثم نغرس الأرجل في الأرض مع مراعاة الأتي :-



أ- أن تكون العتلة الجانبية في المنتصف.

ب- أن تكون العتلة الارتفاعي في المنتصف.

ج- أن تكون الأرجل بشكل عمودي على الأرض ويكون ارتفاع السبطانة حسب الزاوية المطلوبة.

أنواع الهاونات ودورها في التكتيك العسكري

أولا: الهاونات الصغيرة

يوجد عيارات مختلفة من الهاونات الصغيرة حسب بلد التصنيع، وتبدأ من عيار ٣٧ملم الى عيار ٢٠ملم و المشهور والأكثر استخداما هو عيار ٢٠ملم.

أنواع الهاونات الصغيرة:

ويوضح الجدول التالي بعض مواصفات و انواع الهاونات المشهورة.

اقصى مدى بالمتر	اقل مدى بالمتر	وزن الهاون كجم	بلا التصنيع	عيل الهاون الم
600	20	4.72	ایوانی	37
480	135	7.3	يوغملافي	50
800	50	6.3	بريطانى	51
800	50	6.3	اسر ائيلى	51
420	130	7.9	اسر ائيلى	52

هاون سولتام كوماندوز (العدو الصهيوني)	الصين	هاون نموذج M75 (يوغسلافيا)	هاون نموذج M19 (أمريكا)	هاون خفیف (بریطانیا)	هاون ECIA کرماتفو (اسبانیا)	هاون بعید المدی (فرنسا)	نوع الهاون وبلد الصنع
٦٠,٧	٦٠,٧	٦٠,٧	٦٠,٧	٥٢,٢	٦٠,٧	٦٠,٧	العيار (مم)
٥٣,٥	۰۰,۰	٧٣	۸۱,۹		٥٢	140	طول السبطانة (مم)
-	٤,٥	٥,٥	٧,٢	۲,٦	۳,۱	۸,٤	وزن السبطانة (كغم)
-	٤,٦	٤,٥	٧,٤	-	-	٥,٠	وزن الركيزة (كجم)
	٣,٤	۸,۸	٥,٨	-	۲,۸	۸,٤	وزن القاعدة (كغم)
۱,٧	1,٢	١,٣	١,٤	١,٠	١,٤	۲,۲	وزن القذيفة (كغم)
۹	1898	17	1418	٧٥٠	1.7.	٥	المدى (متر)
١	۲	٣-٢	٣-٢	Y-1	١	٣	الطاقم
٥,٧	۱۲,٥	14,^	۲۱	٦,٣	٦,٤	77	الوزن الكلي (كغم)










ذخيرة الهاونات الأمريكية ٢٠ملم



الموديل	النوع	طول القذيفة	وزن القذيفة	اقل واقصى مدى للقذيفة	نوع الصمام
Model	Туре	Length	Weight	Minimum - Maximum Range	Fuze
M3 Sabot Training Device	TP	15.618 in (397 mm)	6.25 lb (2.83 kg)	?	?
M49A2, M49A3	HE	9.61 in (244 mm)	3.05 lb (1.38 kg)	? - 1,969 yd (? - 1,800 m)	M525
M49A4	HE	11.61 in (295 mm)	3.15 lb (1.43 kg)	49 - 2,001 yd (45 - 1,830 m)	?
M50A3	TP	11.61 in (295 mm)	3.15 lb (1.43 kg)	?	?
M69	Training	7.72 in (196 mm)	4.43 lb (2.01 kg)	?	?
M83A3	ILLUM	14.28 in (363 mm)	4.15 lb (1.88 kg)	793 - 1,039 yd (725 - 950 m) Diameter of illumination: 984 ft (300 m)	?
M302A1	WP	?	?	38 - 2,001 yd (35 - 1,830 m)	?
M302A2	WP	13.07 in (332 mm)	4.10 lb (1.86 kg)	?	?
M720	HE	14.85 in (377 mm)	3.75 lb (1.7 kg)	77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m)	MO M734
M720A1	HE	14.84 in (377 mm)	3.65 lb (1.66 kg)	?	MO M734A1
M721	ILLUM	16.58 in (421 mm)	3.76 lb (1.71 kg)	219 - 3,828 yd (200 - 3,500 m) Diameter of illumination: 1,640 ft (500 m)	MTSQ M776
M722	WP	14.84 in (377 mm)	3.7 lb (1.68 kg)	77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m)	PD M745
M722A1	WP	14.84 in (377 mm)	3.79 lb (1.72 kg)	?	?
M766 SRTR Short-Range Training Round	TP	11 in (279 mm)	2.9 lb (1.32 kg)	61 - 588 yd (56 - 538 m)	Practice M779
M767	ILLUM, IR	16.80 in (427 mm)	3.76 lb (1.71 kg)	219 - 3,828 yd (200 - 3,500 m) Diameter of illumination: 1,640 ft (500 m)	MTSQ M776
M768	HE	14.84 in (377 mm)	3.65 lb (1.66 kg)	?	PD M783
M769 Full Range Practice Round	TP	14.88 in (378 mm)	3.75 lb (1.7 kg)	?	Practice M775
M888	HE	14.74 in (374 mm)	3.75 lb (1.7 kg)	77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m)	PD M935

بيانات الهاون المصري عيار ٢٠ ملم (حلوان ٢٠ ملم)

وهو نسخة من الهاون الصيني Type 63-1 mini-mortar

ويرمى انواع القذائف المتفجرة والدخانية والضوئية والفسفور الأبيض وهو مصنف من الأسلحة الشرقية.

ملحوظة:

يمكن للهاون المصري رماية القذائف الصينية بنفس الجدول وكذلك العكس.

أقصى مدى	أقل مدى	إجمالي الوزن	وزن الموجه	وزن القاعدة	وزن الأرجل	وزن السبطانة	العيار	النوع
1530	95متر	12.3كجم	600جرام	3.4كجم	4.1كجم	4.2کجم	60ملم	Helwan 60mm

بيانتات الهاون ٢٠ملم يوغسلافي موديل٧٥ (M57)

و هو متوفر في ساحة الجهاد السوريه.



أقصى مدى	أقل مدى	إجمالى الوزن	وزن الموجه	وزن القاعدة	وزن الأرجل	وزن السبطانة	طول السبطانة	العيار	النوع
1690	100متر	18.05كجم	750جرام	4.5کجم	8.3كجم	4.5کجم	73سم	60ملم	M57

بيانات القذائف التي تعمل على الهاون ٢٠ملم موديل ٥٧ يوغسلافي

القذائف مودیل ۵۷ و ۲۹ و ۷۳

وزن القذيفة بالغلاف الكرتوني = ١,٨ كجم.

وزن القذيفة فقط = ١,٣ كجم.





نوع الصمامات

UT-57, UT-68, UT-68 P1, UT-69, UT-70

بيانات الحشوات الدافعة

للقذيفة اربعة حشوات دافعة على شكل هلال او شرائح بالإضافة الى الخرطوشة الأساسية، كل حشوة لها بيانات كالتالى: -

السرعة الإبتدائية بالمتر / الثانية	المنطقة المضروبة بالمتر	اقصى زمن لطيران القذيفة	اكبر مدى بالمتر	اقل مدى بالمتر	رقم الحشوة
68	4.5 * 2.5	ز من ۱٤٫٥ ثانية	400	100	الحشوة صفر (الخرطوشة)
94	8.5 * 3	ز من ۱٦٫٥ ثانية	750	150	الحشوة ١
116	10.5 * 5	ز من ۱۹٫۵ ثانیة	1100	200	الحشوة ٢
139	12.5 * 6.5	ز من ۲۲٫۵ ثانیة	1400	250	الحشوة ٣
154	14 * 8.5	ز من ۲۰ ثانیة	1690	300	الحشوة ٤

ملحوظة:

المنطقة المضروبة هي المنطقة التي تسقط فيها القذائف التي لها نفس الإتجاه والمدى ونفس عدد الحشوات.

جدول الرماية الخاص بالهاون ٢٠ملم اليوغسلافي

	(4) 5	الخشو	(3) 1	اعش	(2) 5	الحشو	(1) 5	الخشو	الحشوة الابمندائية	
5	154 م/ما	4-1 o≖	136 بالما	-1 س	116 ج/نا	-ان ا	94 م/تا	س 1	س 1-68 م/14	5
العدى	راوية الإرتفاع	الفظيم للإرتفاع	راوية الإنفاع	النظيم للإنفاع	راوية الإرتفاع	التطيع للإنفاع	والوبة الإرتفاع	التنظيم للارتفاع	التنظيم زاوية الارتفاع للارتفاع	العدى
	د ښد	ů	ا دق د د	ů.	دق د د	مل	دق ـ د	ů,	سل ' دق . د	
100									8314 3-63	100
150	4		i i		i		84-22	3-44	79-40 4-72	150
200						3-37	8229	3-75	7656 4-83	200
250				3-39		3-59	8036	4-07	7210 5-47	250
300	. S	3-38	1	3-56	8205	3-82	7842	4-38	6758 6-17	300
400	c 3	3-67	81-32	3-91	7919	4-28	7440	5-06	56-37 8-06	400
500	6 3		79-24	4-27	7628	4-76	7013	5-79	i	500
600	79-26	4-26	77-25	4-63	7328	5-25	6506	6-65		600
700	77-32	4-58	74-57	5-00	7016	5-79	5821	7-78	i	700
750	76-35	4-74	73-48	5-20	6828	6-06	5220	8-61	1	75
800	75-37	490	72-36	5-40	6652	6-36			1	80
900	73-36	5-73	70-00	5-83	6250	7-03				90
1000	71-28	5-59	67-14	6-30	57-48	7-87		<u> </u>		100
1100	69-12	5-97	64-09	6-81	4907	9-32		/ ()	ļ	110
1200	66-46	6-37	60-46	7-39	1		1		4	120
1300	64-09	6-81	56-21	8-21					į	130
1400	61-10	7-31	49-10	9-31						140
1500	57-31	7-91							i	150
1600	48-55	8-78	- 3							160
1690	45-00	10-00	1 1				1			169



وجدول الرماية مكتوب ايضا على طوق السبطانة

ملحوظة ١:

يمكن للهاون ٢٠مم مغاوير (كوماندوز) موديل ٧٠ ان يحل محل الهاون ٢٠ملم اليوغسلافي اثناء التحرك في الميدان ولكن اقصى حشوة ممكن رمايتها فقط حشوتين.

ملحوظة ٢:

يمكن للهاون اليوغسلافي ان يرمى القذائف موديل ٩٠ ذات الثلاث حشوات



وطول القذيفة ٤٠ سم

ووزن القذيفة ٢,١كجم

واقصى مدى ٥٥٠ متر



جدول هاون عيار ٦٠ ملم قذيفة موديل ٩٠ (M90)

		الحشوة ٣			الحشوة٢			الحشوة ١			الحشوة ٠
درجة	ميليم	المسافة	درجة	ميليم	المسافة	درجة	ميليم	المسافة	الزاوية بالدرجة	الزاية بالميليما	المسافة
64.18	1136	1950	68.47	1212	1375	75.37	1334	700	79.66	1410	250
63.67	1127	1975	67.97	1203	1400	74.86	1325	725	78.98	1398	275
63.16	1118	2000	67.34	1192	1425	74.41	1317	750	78.31	1386	300
62.66	1109	2025	66.78	1182	1450	73.90	1308	775	77.46	1371	325
62.09	1099	2050	66.16	1171	1475	73.33	1298	800	76.61	1356	350
61.53	1089	2075	65.54	1160	1500	72.77	1288	825	75.65	1339	375
60.90	1078	2100	64.86	1148	1525	72.20	1278	850	74.58	1320	400
60.34	1068	2125	64.18	1136	1550	71.58	1267	875	73.45	1300	425
59.60	1055	2150	63.45	1123	1575	70.90	1255	900	72.20	1278	450
59.04	1045	2175	62.71	1110	1600	70.23	1243	925	70.90	1255	475
58.36	1033	2200	61.98	1097	1625	69.55	1231	950	69.44	1229	500
57.68	1021	2225	61.19	1083	1650	68.76	1217	975	67.85	1201	525
56.67	1003	2250	60.34	1068	1675	68.02	1204	1000	66.16	1171	550
56.21	995	2275	59.44	1052	1700	67.18	1189	1025	64.29	1138	575
55.42	981	2300	58.53	1036	1725	66.33	1174	1050	62.20	1101	600
54.63	967	2325	57.57	1019	1750	65.42	1158	1075	59.94	1061	625
53.79	952	2350	56.61	1002	1775	64.46	1141	1100	57.51	1018	650
52.94	937	2375	55.54	983	1800	63.45	1123	1125	54.75	969	675
51.98	920	2400	54.41	963	1825	62.37	1104	1150	51.58	913	700
51.02	903	2425	53.22	942	1850	61.24	1084	1175	48.02	850	725
50.00	885	2450	51.98	920	1875	60.06	1063	1200	45.20	800	743
48.98	867	2475	50.68	897	1900	58.76	1040	1225			
47.85	847	2500	49.27	872	1925	57.40	1016	1250			
46.67	826	2525	47.74	845	1950	55.93	990	1275			
45.20	800	2554	46.05	815	1975	54.41	963	1300			
			45.20	800	1987	52.71	933	1325			
						50.85	900	1350			
						48.81	864	1375			
						46.50	823	1400			
						45.20	800	1414			

أطقم الهاونات الصغيرة

- ١ فرد مغاوير واحد مع الهاونات اقل من ١٠ملم.
- ٢ طاقم الكوماندوز ٢٠ ملم يتكون من فردين، رامي ومذخر.
- ٣ طاقم هاون ٢٠ ملم مع مشاة اقتحامين يتكون من ثلاثة أفراد، مسدد ورامي ومذخر.
- ٤ طاقم هاون ٦٠ ملم في دور الإسناد وتوفير الدعم الناري يتكون من أربعة أفراد، مسدد ورامي ومذخر وراصد.

التكتيك العسكرى للهاونات الصغيرة

الهاون عيار ٢٠ملم مدفع حفيف ودقيق وقد صمم للاستخدام من قبل وحدات المشاة في جميع صفحات القتال، ويتميز بالاتي:

- ١- المرونة في الرمي يستخدم في المناورات السريعة والدقيقة والأهداف القريبة، حيث انه يستطيع رمى
 الأهداف على قوس واسع و مديات متفاوتة في وقت قصير.
- ٢- يستخدم ضد تحركات وتجمعات الأفراد، حيث ان قذيفته تشظى لمسافة ١٠٠٠ متر من مركز الإنفجار في
 الأراضى المفتوحة.
 - ٣- الهاون ١٠ ملم له قوة نارية عالية من ناحية سرعة الرمي فلذلك يستخدم في غزارة وكثافة النيران ضد
 الأفراد، فله القدرة ان يرمى ٣٠ قذيفة في الدقيقة ولكن لأسباب المحافظة علية وعلى دقة الرمي وتعديل
 الرمايات جعل له رمايتان سريعة واعتيادية.
 - -الرماية الإعتياديه معدل قذيفتين في الدقيقة.
 - -الرماية السريعة معدل ٥ قذائف في الدقيقة.
 - ٤ الهاون ٢٠ملم والكوماندوز خفيف الوزن، فيسهل استخدامه أثناء الاقتحام، والتحرك به من نقطة الى نقطة.
 - ٥- إمكانية الرماية بالهاون ٢٠ملم ليلا لان اللهب اثناء الرمي قليل بالمقارنة بالهاونات الأكبر منة.

الحركة في الميدان بالهاون اثناء الإقتحام

يمكن لفردين إثنين التحرك بالهاون ٢٠ملم كالتالى:-

الفرد الأول الرامي وتسليحه مسدس ويحمل الهاون كاملا ووزنة ٢٠كجم.

الفرد الثاني المذخر وتسليحه كلاشنكوف ويحمل ثمانية قذائف في جعبة خاصة من القماش واجمالي وزن القذائف بالجعبة ١٦كجم.

ويمكن زيادة عدد الأفراد الى ثلاثة وعدد الذخيرة يصل الى ١٦ قذيفة. طريقة حمل الهاون والذخيرة والتحرك بهما في الميدان كما في الصورة.







وضعية الرمي بفردين





ثانيا: الهاونات المتوسطة:

تتراوح عياراتها بين (٨١-٨٢) ملم ونجد أن الدول الأوروبية والأمريكية تستخدم هاونات عيار (٨١) ملم أما الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية فتستعمل هاونات عيار (٨١) ملم. وبصفة عامة فهي تتشابه في أوزانها حيث تكون في المتوسط (٤٠) كجم وأما مداها فمحصور بين (٢٠٠٠-٦٠٠٠) متر، والهاون المتوسط كغيره من الهاونات ينقسم إلى ثلاثة أقسام ويستطيع الطاقم حمل السلاح كله دفعة واحدة وهذه الأقسام تكون متقاربة في الوزن:

الجدول المرفق يوضح بعض الفروقات:

جدول بالصناعات المختلفة من الهاونات المتوسطة العيار:

بريطانيا	روسيا	يوغسلا فيا	اسبانيا	اسرائيل	فرنسا	بلجيكا	بلد الصنع
۸١	۸۲	۸١	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	العيار
۳٦,٧	۲٥	٤١,٥	٤١	٤٣	٣٩,٤	٤٣	الوزن كاملاً (كجم)
١٢٨	177	178	110	150,0	100	140	طول السبطانة (مم)
17,7		١٦	17	۱۷,۵	۱۲,٤	۱۵,۳	وزن السبطانة (كجم)
11,4		۱۳	۱۰,٥	١٤	17,7	۱۲,٥	وزن الركيزة (كجم)
۱۳,٦		11	۱۲,۵	۱۲,٥	۱٤,۸	15,7	وزن القاعدة (كجم)
		10		104.		٦	وزن آلة التوجيه (غم)
٥٦٠٠	٣	٥٠٠٠	1170	٦٥٠٠	٤١٠٠	****	المدى (متر)
٤,٤٧	۳,۲	۳,۳	۳,۲	٤	۳,۳	۳,۲٥	وزن القذيفة (كجم)
٣	٣	٤-٣	٤	٤	٤-٣	٣	الطاقم (أفراد)

مواصفات السبطانة في الصناعات التالية:

هاون مصري	هاون صيني	هاون روسي	النوع
٨٢	٨٢	٨٢	العيار
۱۸کجم	۱۸کجم	۱۸کجم	الوزن
لايوجد	٢٥سم من الفوهة	٢٥سم من الفوهة	طوق أمان المنظار
متقطع في ثلاث نقاط	على امتداد السبطانة	على امتداد السبطانة	الخط الأبيض
على المسافة	لايوجد	لايوجد	عتلة الأمان
۱۳۳سم	١٢٩سم	١٢٩سم	طول السبطانة مع الكأس
۱۲۰سم	۱۲۲سم	۱۲۲سم	طول السبطانة

بيانات الهاون الصيني 67 -TYPEعيار ٨٢ ملم




هاون صيني عيار ٨٢ ملم

السعر	أقصى مدى	أقل مدى	إجمالى الوزن	وزن الموجه	وزن القاعدة	وزن الأرجل	وزن السبطانة	المعيار	النوع
2400\$	3040متر	85متر	35.9كجم	900جرام	9کجم	13كجم	13كجم	82ملم	TYPE76


نموذج لهاون امریکی عیار ۸۱ ملم

المنشا	USA
تاريخ الصنع	1970
طاقم الرماية	5
العيار	3.2 in (81 mm)
الوزن	121.5 lb (55.1 kg), induding basic issue items
المدى	77 - 5,180 yd (70 - 4,737 m)
معدل الرماية	حد أعظمي 12فنيفة كل دفيقة الى دفيقتين الحد العملي من 3 الى 5فنيفة كل دفيقة
	M29A1 Cannon
الوزن	28 lb (12.7 kg)
	مجموعة الحامل M23A1
الوزن	40 lb (18 kg)
الازاحة الجاتبية	بمين أو بسار المركز ر(دورة 19) 95 mils
الازاحة بالارتفاع	(10 ملبيم لكل دورة بالارتفاع) 800 to 1511 mils
	M3 القاعدة
الوزن	25.4 lb (11.5 kg)
	صفيحة القاعدة M23A1
الوزن	48 lb (21.8 kg)
	المنظار -M53
الوزن	5.25 lb (2.4 kg)
مجال الرؤية	10°
التكبير	4-power, fixed-focus
مصدر الاضاءة	M53E1 instrument light

ذخيرة الهاون عيار ٨١ و ٨٢



	Ranges	Max	Min
1	HE mortar shell (O+6) M72/ M74	5070 m	84 m
2	HE mortar shell (O+6) Mic11	6500 m	100 m
3	HE mortar shell (O+6) MkI IPI	6500 m	100 m
4	Smoke mortar shell (O+6) M72/ M74	5070 m	84 m
5	Smoke mortar shell (O+6) Mk I I	6500 m	100 m
6	Illuminating mortar shell (O+4) M67	3650 m	300 m
7	Illuminating mortar shell (O+6) M95	5200 m	300 m
8	Practice mortar shell M68 (Parashute target)		W. W
9	Practice mortar shell M62	280 m	50 m
10	Antisabotage mortar shell (O+6) M89 _ " PLISKA "	6500 m	100 m




بيانات الهاون المصري عيار ٨٢ملم حلوان M-69

و هو سلاح شرقي حيث انه نسخة من الهاون الروسي موديل M-1937

أقصى مدى	أقل مدى	إجمالي الوزن	وزن الموجه	وزن القاعدة	وزن الأرجل	وزن السبطانة	العيار	النوع
4000متر	80متر	44.85کجم	1.35 كجم	15كجم	14كجم	14.5كجم	82منم	حلوان M69

التكتيك العسكرى للهاونات المتوسطة

- ١- يستخدم في المناورات السريعة والدقيقة والأهداف القريبة.
 - ٢- يستخدم ضد تحركات وتجمعات الأفراد.
 - ٣- يستخدم في غزارة وكثافة النيران ضد الأفراد.
 - ٤- يستخدم ضد تجمع وتحرك الأليات الغير مدرعة.
- ٥- يستخدم مع سرية المشاة المقتحمين لتوفير الدعم الناري لهم.





جداول الهاون عيار ٨٨ملم

جدول الرماية لهاون عيار ٨٢ مم (روسي - صيني)

3	3	2	2		1	()	14
درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	المسافة
						84.0	3-50	100
						78.0	4-50	200
				84-1	3-48	70.1	5-81	300
				82-1	3-81	60.8	7-36	400
		84.0	3-50	80-2	4-14			500
84.1	3-48	82.7	3-71	78.1	4-49			600
83.1	3-65	81.4	3-93	76.0	4-84			700
82.1	3-82	80.0	4-16	73.7	5-21			800
81.0	4-00	78.8	4-39	71.3	5-61			900
80.0	4-17	77.3	4-61	68.9	6-02			1000
78.9	4-35	76.0	4-84	64.6	6-74			1100
77.8	4-53	74.6	5-06	63.1	6-98			1200
76.7	4-71	73.0	5-34	59.5	7-58			1300
75.6	4-90	71.4	5-60	54.9	8-35			1400
74.5	5-09	69.7	5-88	45.4	9-93			1500
73.3	5-29	68.0	6-16					1600
72.1	5-49	66.2	6-46					1700
70.7	5-71	64.4	6-77					1800
69.4	5-94	62.3	7-11					1900
68.0	6-17	60.1	7-49					2000
66.6	6-40	57.5	7-92					2100
65.2	6-64	54.2	8-46					2200
63.7	6-88	49.8	9-20					2300
62.2	7-14							2400
60.5	7-42							2500
58.6	7-73							2600
56.6	8-07							2700
54.2	8-46							2800
51.5	9-91							2900
47.5	9-58							3000
45.0	10-0							3100

جدول الرماية لقذائف الهاون المصري - الحجم الكبير - عيار ٨٢ مم

	8	,	7	(5		5	4	1	- 1	3	1	2		1	ers ts
درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	المسافة
					1			76.0 75.0	4.83 5.00	78.1 76.9 75.5 74.2 72.8 71.3 69.8	4.48 4.69 4.91 5.14 5.37 5.61 5.87	72.9 70.9 68.8 66.5 64.0 61.1 57.8	5.35 5.68 6.04 6.42 6.84 7.32 7.87	57.1 46.3	7.98 9.79	1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
						73.5 72.6 71.6 70.6	5.25 5.40 5.56 5.74	73.9 72.8 71.7 70.6 69.4 68.1 66.8 65.4	5.18 5.36 5.55 5.74 5.94 6.15 6.37 6.60	68.2 66.5 64.7 62.8 60.7 58.3 55.4 51.7	6.13 6.41 6.71 7.03 7.39 7.79 8.26 8.88	53.4	8.60			1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
		70.7 69.9	5.72 5.85	72.2 71.5 70.6 69.7 68.8 68.0 67.0	5.46 5.59 5.73 5.88 6.03 6.17 6.33	69.7 68.7 67.6 66.5 65.3 64.2 62.9 61.6	5.88 6.05 6.23 6.41 6.61 6.80 7.01 7.24	64.0 62.4 60.8 58.9 56.8 54.4 51.4 45.8	6.84 7.30 7.37 7.68 8.03 8.43 8.94 9.87							2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200

	8	,	7	(5	4	5	۷	1	3	}	2	2		1	11
درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	المسافة
		69.1	5.98	66.1	6.49	60.1	7.48									3300
		68.3	6.11	65.0	6.66	58.6	7.74									3400
		67.5	6.25	64.0	6.84	56.8	8.03									3500
		66.6	6.40	62.9	7.02	54.8	8.36									3600
		65.8	6.54	61.7	7.22	52.5	5.75									3700
	6.20	64.8	6.70	60.5	7.42	49.3	9.28									3800
66.7	6.38	63.8	6.86	59.2	7.64											3900
65.9	6.52	62.8	7.03	57.7	7.88											4000
65.0	6.66	61.8	7.20	56.2	8.14											4100
64.1	6.81	60.7	7.38	54.4	8.43											4200
63.2	6.96	59.5	7.58	52.3	8.78											4300
62.3	7.12	58.3	7.79	49.6	9.23											4400
61.3	7.28	56.9	8.01													4500
60.2	7.46	55.4	8.27													4600
59.1	7.65	53.7	8.55													4700
58.0	7.84	51.8	8.87													4800
56.7	8.05	49.2	9.30													4900
55.3	8.29															5000
53.7	8.55															5100
51.9	8.85															5200
49.7	9.22															5300
46.3	9.78															5400

جدول الرماية للقذائف شديدة الانفجار ودخانية عيار ٨٢ مم موديل ٧٤ عن طريق هاون عيار ٨٦ مم ٦٩

(6		5	4	1	(3	2	2		1	(0	
درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	المساقة
													3-33	84
												84.1	3-49	100
												77.8	4-53	200
										83.4	3-60	70.9	5-69	300
								84.8	3-37	81.1	3-98	62.7	7-14	400
								83.5	3-59	78.8	4-36			500
						84.3	3-45	82.1	3-81	76.4	4-77			600
				84.7	3-39	83.3	3-61	80.8	4-04	73.9	5-19			700
		84.9	3-35	83.9	3-52	82.4	3-77	79.4	4-27	71.2	5-63			800
84.8	3-37	84.2	3-46	83.1	3-65	81.4	3-94	78.0	4-50	68.3	6-12			900
84.2	3-47	83.6	3-57	82.3	3-78	80.3	4-11	76.5	4-75	65.1	6-65			1000
83.6	3-57	82.9	3-68	81.5	3-92	79.3	4-28	75.0	5-00	61.4	7-26			1100
83.0	3-67	82.3	3-79	80.7	4-05	78.3	4-45	73.5	5-25	56.9	8-01			1200
82.4	3-77	81.6	3-90	79.9	4-19	77.2	4-63	71.9	5-52	49.7	9-21			1300
81.8	3-87	80.9	4-02	79.0	4-33	76.1	4-81	70.2	5-80					1400
81.1	3-98	80.2	4-13	78.2	4-47	75.1	4-99	68.4	6-10					1500
80.5	4-08	79.5	4-25	77.3	4-61	73.9	5-18	66.5	6-41					1600
79.9	4-18	78.8	4-36	67.4	4-76	72.7	5-38	64.6	6-74					1700
79.3	4-29	78.1	4-48	75.5	4 - 91	71.5	5-58	62.3	7-11					1800
78.7	4-39	77.3	4 - 61	74.6	5-06	70.3	5-78	59.9	7-52					1900
78.0	4-50	76.6	4-73	73.7	5-21	69.0	6-00	57.1	7-99					2000
77.3	4-61	75.9	4-85	72.8	5-73	67.7	6-22	53.5	8-59			-		2100
76.7	4-77	75.1	4-98	71.8	5-54	66.2	6-46	47.6	9-57					2200
76.0	4-83	74.3	5-11	70.8	5-70	64.7	6-71							2300
75.3	4-95	73.6	5-24	69.7	5-88	63.1	6-98							2400
74.6	5-06	72.7	5-38	68.6	6-06	61.4	7-26							2500

	6		5	4	1	3	3	2	2		1	()	
درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	المسافة
73.9	5-18	71.9	5-52	67.6	6-74	59.5	7-58							2600
73.2	5-30	71.0	5-66	66.4	6-43	57.4	7-93							2700
72.5	5-42	70.1	5-81	65.2	6-64	54.4	8-43							2800
71.7	5-55	69.2	5-96	63.9	6-85	51.9	8-85							2900
71.0	5-67	68.3	6-11	62.6	7-07	46.9	9-69							3000
70.2	5-80	67.4	6-27	61.1	7-31									3100
69.4	5-93	66.4	6-44	59.6	7-57									3200
68.6	6-07	65.3	6-61	57.8	7-86									3300
67.7	6-21	64.2	6-80	55.9	8-18									3400
66.9	6-35	63.1	6 - 99	53.7	8-55									3500
66.0	6-50	61.9	7-19	50.9	9-02									3600
65.0	6-66	60.6	7-40	46.2	9-80									3700
64.1	6-82	59.2	7-64											3800
63.1	6-98	57.7	7-89											3900
62.1	7-15	56.0	8-17											4000
61.0	7-34	54.1	8-49											4100
59.8	7-53	51.7	8-89											4200
58.6	7-73	48.4	9-43											4300
57.2	7-96													4400
55.8	8-20													4500
54.2	8-46													4600
52.4	8-77													4700
50.2	9-14													4800
47.1	9-65													4900
45.0	10-0													4943

المدئ	الحشوة (١)	الحشوة (٥)	الحشوة (\$)	الحشوة (٣)	الحشوة (٢)	الحشوة (١)	الحشوة (صفر)	المدئ
	تنظيم الارتفاع	تنظيم الأرتفاع						
٧٠٠					1 51		F . 14	١.,
٧				20		354	1 - 04	7
۳						7-1-	0 - 14	***
£					r - rv	r -4A	V - 1£	
٥٠٠					4.04	6 - 47		0
١				Y - 10	۲۰۸۱	£ -VV	11 - 14	1
V			r - 44	17.71	1 1	0-19	The second	Vi
A		4 -40	7-04	F -VV	1.44	3.75	112 118	A++
4	7 -77	7-11	7.30	F . 44	1.00	7-17		4.
,	Y - iV	W . 0Y	W - VA	1-11	£ . Vo	7.70	d a	100
11	r .ov	۳.3۸	4.44	£ - YA	a . · ·	V.77		11.
14	W - 7V	T - V4	\$0	1 -10	0 - 40	A - +1		14.
14	¥-44	4-41	6-14	17 - 3	0 - 07	4 - 41		19.
11.	# - AV	£ - · Y	£ - 44.	£ - ^ \	0 -A+			15.
10	F-4A	٤ - ١٣	1 - 17	1 - 44	1.1.			10.
17	1 - · A	£ . Yo	1-11	0 - 14	1.61			11.
\V**	£ - \A	174. 3	\$ - V7	0 - 44	1 -V\$	H KING		14.
14.	1 - 14	£ - £A	1 -41	0 - 0A	V - 11			14.
19	6 - 44	1.31	7 - 0	0 -VA	VIAY	The state of		14.
4	1 -0-	£ . V**	0.41	1 - * *	V .99			4
71	1-11	£ .As	0.44	7 - 44	٨.0٩			71.
****	1 - 44	£ .4A	0.01	7-67	4 - oV		1	44.
***	1	0 - 11	0 .V.	1-41				74.
Y1	1.40	0 -YE	٥ - ٨٨	1 -44				75.
Yo	1 - 17	0 - 44	1 1	V - 77				Y0.

المدئ	الحشوة (٦)	الحشوة (٥)	الحشوة (1)	الحشوة (٣)	الحشوة (٢)		الحشوة (صفر)	المدئ
	تنظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	نظيم الارتفاع	تنظم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	تظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	
Y1	0-14	0 . OY	1.71	V - 0A			10.00	44
***	0.71	0.37	7 - 54	V-47				44++
YA	0.17	0 - 11	1.16	A - 46				***
Y4	0.00	0.47	7 - 10	A - A0		1		14
۳٠٠٠	9.77	1-11	٧.٠٧	4 - 14				Y
۳۱	٥.٨٠	1-17	V. F1				-	*1
****	9.47	1.44	V - 0V					44
Andr	1.·V	1.11	Y - A3					44
¥1	7.41.	3 - 4.	A - 1A			1 112		71
ro	1.40	7.44	A -00		tion 16-1	11/4		Y0
۳٦٠٠	1.00	V-14	4 9					*7
***	7 - 77	V - 1 .	4 - 4 -	Marine 1				W
۲۸	T-AT	V - 11					W India	AV
44	7.94	V - A9	Mary Town		111			44.
	Y -10	A - 1V	1100					1
11	V - 41	A - 49						٤١٠
£7	V - 04	A - A4	13 44	The state of			AND S	£4.
17	V - V*	4 - 17		All Burns		11 3		54.
	V.45		1 VIO	4 - 10	1 -1		i në	11-
10	A - Y -							10.
£3	A - £3					A STATE OF		17.
tv	A - VV		1					£V.
£A	4 - 15	1000	1					£A-
15	5 - 10		Mile.	43 15				14.

7 7 2 7 2 7	للدي	الحشوة الثالثة	الحشوة الثانية	الحشوة الاولى	الحشوة رصفي	لدى
7 7 2 7		تنظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	تبظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	
Y W. TT Y Y Y. TT Y. TT Y Y. TT Y. TT Y Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT Y. TT <td>٨٥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>r -vr</td> <td>٨٥</td>	٨٥				r -vr	٨٥
# .	1				7-0.	1.
#	Y				1 -04	٧٠
7	4		10000	r - rr	0 - 11	۳.
7	٤٠٠		4-44	7-11	V-77	٤.
V W.OA W.OP £ A£ V A W.V£ £ A7 O A7 A Q W.OA £ PQ O A7 A Y £ A2 T A7 Y Y Y £ A2 T A7 Y Y Y Y £ A2 T A7 Y <td>0</td> <td>7 - 77</td> <td>۳.0٠</td> <td>1-11</td> <td>١٠.٠٠</td> <td>. 0.</td>	0	7 - 77	۳.0٠	1-11	١٠.٠٠	. 0.
V*** W - OA W - QY £ - A£ V A*** W - V£ £ - N7 O - Y1 A Q*** W - Q1 £ - N2 O - N1 A 1*** £ - N2 T - £V Y 1*** £ - A£ T - £V Y 1*** £ - £1 O - N2 T - QA Y 1*** £ - OA O - T2 V - OA Y 1*** £ - Q2 O - AA Y** Y 1*** O - YY T - £7 Y 1*** O - YY T - £7 Y 1*** O - OY T - £7 Y <	7	7.57	r - V1	1 - 14		٦.
Q Y-Q1 £-YQ 0-31 Y £-YY £-XY 3-YY Y £-XY Y-£Y Y £-£1 0-Q 7-QA Y £-0A 0-YE Y-0A Y £-Y7 0-7. A-Y0 Y £-QE 0-AA Y Y 0-YY Y-17 Y 0-YY Y-Y1 Y 0-YY Y-Y1 Y 0-YE Y-Y1 Y Y-Y1 Y Y-Y1 Y Y-Y1 Y Y-Y1	3	4-04	7-97	£ - A£	Notice to	٧.
Q T91 £74 031 4 10 £77 £17 347 1. 11 £77 £82 342 1. 12 £11 094 340 1. 12 £00 072 V00 1. 13 £73 031 070 1. 13 £42 000 1. 1. 14 007 313 1. 1. 14 007 327 1. 1. 14 007 327 1. 1. 14 007 327 1. 1. 14 007 327 1. 1. 14 007 1. 1. 1. 14 002 V11 1. 1.	A	* -V£	1.17	0 . 41	1.2	٨٠
11		T-91	1 - 19	0.11	Lagrandi St.	4.
17 £ .£1 04 7 .4A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		£ . · V	17.3	7 - • 7		1.
17 £.0A 0.7£ V.0A 12 £.V3 0.3. A.TO 13 £.4£ 0.AA 1 17 0.17 3.13 17 0.77 3.£3 1A 0.07 3.VV	11	1 - 77	£ - A£	7 - £V		11
12 £.V7 0.7.	17	1-11	09	7 - 94		17
10 £ .4£ 0 . AA 1 1/2 17 0 . 17	14	£ .0A	0.71	V . 0A		15
17 0.18 7.13 17 0.88 7.23 17 0.88 7.29 17 0.98 7.29	12.0	£ - Y1	0.7.	A - 40		15
17 0.77 7.£7 14 0.07 7.VV	10	1.41	0 - ٨٨	11 - 11		10
1A 0.07 7.VV	17	٥-١٣	7.17			13
14 s.ví V.11	17	0 - 77	7 - 17	, - E		17
	14	0.07	٧٧. ٢			١٨
- 1 - 0 1 V 60 1 1 1 Y	14	0 .V£	V - 11			19
74 0-10 Y-11	¥	0 - 90	V - £9			٧.

تابع جدول الرمي المختصر لرمي قنابر المهداد ٨٦ ملم الروسي للهاون ٨٦ ملم الروسي العلامة 832 - 0

لدى	الحشوة (صفر)	الحشوة الاولى	الحشوة الثانية	الحشوة الثالثة	المدى
	تنظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	تنظيم الارتفاع	1
44.			A - £3	7 -41	77
77			4 - 4 -	1.11	77
71.			1	3 - 47	74
40.				V - YY	Ya
77.				V - 07	77
**				Y - AA	***
44.				A - YA	YA
44.		N N		A - V1	74
۳٠.				4 - 66	****
7.1		The Park		1	P-1-

ثالثا: الهاونات الكبيرة

الهاونات الكبيرة تبدأ من عيار ١٠٠ملم و١٠٧ملم و٢٠٠ملم ١٦٠ملم وحتى ٢٤٠ملم.

في عام ٢٠٠٠م اكتفي الجيش الأمريكي بالهاونات ذات العيار ٢٠و ٨١ و١٠٧ و ١٢٠ملم فقط، ولا يوجد لدية الهاونات عيار ٢٠١ و ٢٤٠ملم.

جدول يبين انواع الهاونات الكبيرة مختلفة العيار والصنع.

اقصى مدى بالمتر	اقل مدى بالمتر	وزن الهاون كجم	بلد التصنيع	موديل الهاون	عيار الهاون مم
4750	170	75.4	صيني	type71	100مم
6300	800	341.5	روسی	M-1938	107مم
6300	500	263	بريطاني	M-75	120مم
10000	600	1450	اسرائيلي وروسي	M-58	160مم
9700	800	2610	الدول الشرقية	M-1952	240مم

هاون ۲۰ امم مودیل MORTAR M75 مودیل



120 mm MORTAR M75 TECHNICAL DETAILS

Calibre	العيار	120 mm
Lenght of barrel	طول السيطانية	1503 mm
Lenght of barrel with breech pie	An	1690 mm
Mass of weapon in travelling po	وزن الهاون sition	263 kg
Mass of weapon in combat posi	tion	177 kg
۱۹۵۰ درجة Elevation	زاویة الرمی من ٥٤ الی	45° - 85°
Traverse	المتاورة	360°
Rate of fire		15 rds/min
اقمی مدی Maximim range with	قنيفة مضيئة <u>light</u> bomb	6340 m
	heavy قنينة ثنينة	5551 m
	rocket assisted bomb قنيفة صاروخية	9225 m
	bomb M95A موديل	8000 m
سبطانة Maximim barrel pressure	اقصى ضغط تتحملة ال	980 <u>bar</u>
CN4 or compatibile sighting dev	ices with scale dvision	1/64-00

الهاون المصري ٢٠ املم حلوان UK-2

و هو نسخة من الهاون الروسي M-43 120mm

ويرمى انواع القذائف المتفجرة والدخانية والضوئية والفسفور الأبيض والقذائف الصاروخية، وهو مصنف من الأسلحة الشرقية.

								النوع
5520متر	460متر	282كجم	2کجم	96.6كجم	90کجم	93.4كجم	120ملم	حلوان UK-2

تكتيك الهاونات الكبيرة

- ١- يستخدم ضد تجمعات الآليات والأفراد.
- ٢- تستخدم في تدمير وتخريب المنشئات والمخازن والتحصينات ونقاط المراقبة ومراكز القيادة
 - ٣ تستخدم في الهجوم والدفاع بعمل السواتر النارية.
 - ٤- الرماية الإز عاجية لتشتيت انتباه المواقع العسكرية وإيقاف رماية المدفعية المضادة.
- ٥- التغطية الكثيفة أثناء التسلل، والاقتحام وأيضا في الانسحاب، وكذلك في سحب الجرحى بواسطة القذائف الدخانية.
 - ٦- يستخدم في توزيع المنشورات، كذلك في الانارة حيث انه يرمى قذائف مضيئة.
 - ٧ يستخدم في إنارة ارض المعركة.
 - ٨ يستخدم في الرمايات البعيدة باستخدام القذائف الصاروخية.

جداول الرماية على الهاون ٢٠ املم

	1 .	1 117	A . 11	1	وةالخاه	A . 11	7	N.C.	5 - ti	786	en e .	5 - 11	7.3	en e .	5 . M	,	śn e	b . 11	J-N
العلو		وة الساد : د د					- 1	وة الر 		3	وة الث		الله ا	وة الث		3	وة الأو	_	العلو
المدى	سقوط .	_	الارة	बु	_	الارت	बुर	_	المد	मु बुक्	_	الارتا	र्भ	_	الارت	कु	_	الارة	المدى
	درجة	5	تقسيم	درجة	5	تقميم	درجة	5	تقسيم	درجة	5	تقسيم	درجة	5	تقسيم	درجة	5	تقسيم	450
450 500				\vdash						_						81 79	71.2 70.4	4-17 4-35	500
600											_					77	68,6	4-75	600
700							<u> </u>	$\Delta \Gamma$		۸.	<u> </u>					75	66.7	5-17	700
800					Ĺ,	h_/A	DИ	Ш١	\bot \lor	\mathbb{Z}	אר	<u>//</u>	81	71.2	4.17	72	64.7	5-62	800
1000				\vdash	<u> </u>	اساا	И	HK		-	7	<u> </u>	80	70.2	41	70	62.5	6-11	900
1100					, r		\sim	\forall		81	71.2	4-17	78 77	69.1 68.0	65 89	67	60.1 57.4	6-64 7-25	1100
1200				(A)						80	70.4	36	76	66.9	5-14	59	54.0	8-01	1200
1300						,				79	69.6	53	74	65.7	40	47	45.0	10-00	1300
1400		/	75				81	71.2	4-17	78	68.8	71	73	64,5	67				1400
1500		-(7				81	70.7	28	77	68.0	88	71	63.2	95				1500
1600			Ø	01	71.2	4.17	80 70	70.2	41	76	67.2	5-06	70	61.9	6-25			-	1600
1700 1800				81 81	71.2 70.6	4-17 31	79 79	69.6 68.9	54 68	75 74	66.4 65.5	25 45	68	60.4 58.8	58 93				1700 1800
1900	82	71.2	4-17	80	70.1	42	78	68.4	81	73	64.6	65	64	57.1	7-31				1900
2000	81	70.7	29	80	69.6	53	77	67.7	95	72	63.6	86	62	55.2	7-74				2000
2100	81	70.3	38	79	69.1	64	76	67.1	5-09	71	62.6	6-09	59	53.0	8-23				2100
2200	80	69.8	48	79	68.6	76	76	66.4	24	70	61.6	32	55	49.9	8-91				2200
2300	80	69.4	57	78	68.1	87	75	65.7	39	69	60.4	57	48	54.0	10-00				2300
2500	79 79	69.0 68.5	67 77	77	67.5 67.0	99 5-11	74 73	65.0 64.3	55 72	67 66	59.3 58.0	7-11							2400 2500
2600	78	68.1	87	76	66.5	23	73	63.5	89	64	56.7	41				\vdash			2600
2700	78	67.6	97	76	65,9	35	72	62.7	6-06	63	55.2	74							2700
2800	77	67.2	5-07	75	65.3	48	71	61.9	24	61	53.5	8-11							2800
2900	77	66.7	17	74	64.8	61	70	61.1	43	58	51.6	8-54							2900
3000	76	66,3	27	74	64,2	74	69	60,2	63	55	48.9	9-14		_				Ь	3000
3100	76	65.8	38	73	63.6	87	68	59.2	84	50	45.0	10-00							3100
3200	75 75	65.3 64.8	48 59	72 72	63.0	6-01 16	67 65	58.2 57.2	7-06 29									<u> </u>	3200
3400	74	64.4	70	71	61.6	31	64	56.1	53	_		-							3400
3500	74	63.8	82	70	60.9	46	63	54.9	79										3500
3600	73	63.3	93	69	60.2	62	61	53.6	8-09										3600
3700	73	62.8	6.05	69	59.4	79	59	52.1	42										3700
3800	72 72	62.2	17	68	58.7 57.8	96 7-15	57 54	50.4	9-35			<u> </u>	-						3800
3900 4000	72	61.7 61.1	29 42	67 66	57.8	7-15	50	47.9 45.0	9-35 10-00	-		<u> </u>							3900 4000
4100	71	60.5	55	65	56.1	54	2.0	70,0	15-00										4100
4200	70	59.9	68	64	55.1	76													4200
4300	69	59.4	81	62	54.0	8.00													4300
4400	68	58.7	95	61	52,8	26													4400
4500	68	58.1	7-10	60	51.5	56													4500
4600 4700	67 66	57.4 56.6	25 42	58 55	49.9 47.8	91 9-37				-		<u> </u>						-	4600 4700
4800	65	55.8	59	51	45.0	10.00				_									4800
4900	64	55.0	78																4900
5000	63	54.0	99																5000
5100	62	53.1	8-21																5100
5200	61	51.9	46	_															5200
5300	59	50.6	76	\vdash						<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>	5300
5400 5500	57 54	48.9 46.3	9-13 72	\vdash								-						-	5400 5500
5520	52	45.0	10-00																5520

أنظمة الهاون المتطورة



إذا كان التحديث المستمر يعتبر صفة ملاز مسة للمعددات والتجهيزات العسكرية، وإذا كانت التكنولوجيا المتطورة تشكل دائماً أحد العناوين البارزة لهذا التحديث، فهناك أنظمة تسليحية متقادمة العهد بقي تحديثها بحكم الضرورة محدوداً، غير أنها لم تققد دور ها القتالي المهم، وأصبحت تشكل طيلة عقود والفعالية معاً، وفي المرتبة الأولى

من هذه النظم يأتي سلاح الهاون Mortar، أحد أقدم أسلحة المدفعية، وأوسعها انتشاراً، وأكثر ها حضوراً منتظماً في مختلف المسارح القتالية.

ولعل أي مقارنة موضوعية مع نظم أخرى برية أو غيرها، تثبت أن مدفع الهاون الذي تم استخدامه بكثافة خلال الحرب العالمية الأولى، واستعمل كأداة رئيسية في ما كان يطلق عليه اسم "حرب الخنادق"، ما يزال يشكل إلى اليوم أداة رئيسية أيضاً في الحرب البرية الحديثة، وليس هناك ما يشير مع ذلك إلى أن درجة أو نوعية استخدامه قابلة للتراجع في السنوات المقبلة، ولعل من المؤشرات التي تدل على استمرارية الاهتمام بهذا السلاح حضور طرازات الهاون الأكثر تطوراً في مجمل المعارض العسكرية للأسلحة البرية. وما يميز الهاون أيضاً علاقة التوازن المثالة بين الفعالية والكلفة، وهو ما ليس متوفراً بالضرورة لدى نظم أخرى من التسليح البري، بما فيها الأوسع انتشاراً، ومع أن نظم الهاون تتشابه- إلى حد كبير- نظراً لاستنادها إلى مبادئ موحدة، ففي ذلك ما يفسر أيضاً المنافسة الشديدة بين كبريات الشركات المصنعة، وغالباً ما تأتي التصميمات بما يراعي توفير استخدام الهاونات، انطلاقاً من عيارات ٢٠ ملم و ٢١ ملم و ٢٠ ملم.

ولا تختلف الملامح الأساسية للهاونات المستخدمة حالياً عنها منذ عدة سنوات، فلا زالت- رغم ما أدخل عليها من أعمال التطوير - ذات ماسورة ملساء، وتعمر من الفوهة، وتحتاج إلى أطقم صغيرة من الأفراد لتشغيلها.

الأنظمة الأوروبية

يبقى المرجع الأساسي في تطوير الهاونات المحلزنه من عيار ١٢٠ ملم، ما تنتجه شركة TDA الفرنسية، وهو نظام هاون من الجيل الجديد، طراز Dragon Fire المتفرع عن الهاون من عيار ١٢٠ ملم، والذي اعتمده سلاح مشاة البحرية الأمريكية، وهذا الطراز المعتمد من قبل جيوش عديدة، في مقدمتها القوات التابعة لدول حلف شمال الأطلسي NATO، وله طاقم من شخصين، ويتمتع بحماية عالية، إضافة إلى أنه يشكل مدخلاً لتطوير جيل جديد من الأسلحة، لمواجهة متطلبات الدعم الناري في عمليات الاسناد البرية والبحرية، كما أن الحركية الفائقة للمدفع، وسرعة رد الفعل الآنية، ودقة الرمي تعتبر نتيجة طبيعية للأجهزة المساعدة المدمجة،

وفي مقدمتها نظام تحديد الموقع عالمياً GPS، والحاسب الباليستي، والكاميرا الحرارية، وجهاز مقياس البعد Telemeter الليزري، وهذا الهاون يغطي بالنيران المركزة مساحة تتجاوز بالنيران المركزة مساحة تتجاوز كيلومترات ونصف، ويستخدم كيلومترات ونصف، ويستخدم تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء للبحث عن الهدف.



ونظام "دراجون فاير" مصمم للتركيب على المركبات الخفيفة المدرعة، وفي مقدمتها الأكثر انتشاراً، مثل بيرانها 8x8 و M113 ومن ميزاته أيضاً التوجيه الآلي للقذائف، والتلقيم التلقائي إضافة إلى تنظيم المعطيات داخل شبكة معلوماتية بالغة الدقة والفعالية، ويمكن نقل هذا الهاون، الذي يزن طناً واحداً، بواسطة الطائرة العمودية طراز "أوسبري" 22-MV، ويمكنه إطلاق مختلف الذخائر التقليدية، بما فيها المضيئة والدخان، إلى جانب الذخائر "الذكية" Smart من الجيل الجديد، والتي تتميز بإيقاع رمي مرتفع، حتى مسافة ١٣ كم.

أما الطراز MO-81 LLR الذي تقترحه شركة TDA لمهمات الدعم الناري القريب بوزن ٣٢,٦ كلج، مع معدل رمي مرتفع حتى ٢٠ طلقة في الدقيقة، لمسافة تتراوح من ٢٠٠٠ إلى ستة آلاف متر، فيعتبر من أهم المنتجات الحالية في هذه الفئة من الهاونات، خصوصاً وأنه قادر، على غرار المدافع من عيار ١٢٠ ملم، على إطلاق مختلف أنواع الذخائر المعروفة، بما فيها الذخائر "الذكية" لمهام متعددة.

وتنتج شركة TDA أيضاً مدفع الهاون المششخن المجرور عيار ١٢٠ ملم، طراز TDA الممه والنوي يعد تطويراً للمدفع MO 120 في الخدمة في ٢٤ دولة، وكذلك تنتج المدفع 2R2M عيار ١٢٠ ملم، والذي يعد تطويراً للمدفع RT، ويستخدم نفس عائلة الذخائر، متضمنة الذخائر شديدة الانفجار، والمضيئة، والدخانية، والمضادة للأفراد، والتدريبية، والحاملة، والمزودة بدعم صاروخي، والتي يصل مداها إلى ١٣ كلم، والذخائر شديدة الانفجار المزودة بزعانف للحفاظ على الاتزان، والتي يصل مداها إلى ١٧ كلم، وهي مازالت قيد التطوير، ويتمتع المدفع بنظام هيدروليكي لامتصاص طاقة الارتداد مما يخفض الضغط، وكذلك نظام تلقيم نصف آلي من خلال الفوهة، ونظام يقوم بتحديد موقع المدفع بالنسبة للهدف، وتعديل زاوية ميل وارتفاع واتجاه المدفع، ويتم التحكم في نظام التوجيه من خلال عصا تحكم.

وتصل درجة دقة المدفع Piranha 8x8إلى ضعف دقة المدفع MO 120 RT وإلى أربعة أضعاف دقة مدافع الهاون العادية ذات الماسورة الملساء، وهذا المستوى من الدقة يرجع إلى ثبات المدفع عند الإطلاق، وعند الانتهاء من إطلاق النيران وعدم الحاجة إلى استخدام المدفع، فإنه يدخل في جسم المركبة، وتغلق فتحة السقف لتوفير الحماية الكاملة للطاقم تحت درع المركبة، وقد تم تركيب المدفع M-213، ويوجد من المدفع أيضاً نموذج ذو شاسيه المركبة المدرعة 8x8 ماساء.

يتم تجهيز القوات المسلحة الألمانية بنظام الهاون IePzMrs عيار ١٢٠ ملم، من شركة Rheinmetall الألمانية، والذي يتميز بالسرعة والحركية والاتصال الشبكي ودقة الإصابة وسهولة النقل، وهو محمل على مركبات Wiesel 2 المجنزرة، ويبلغ مداه ٨ كلم، ويجمع ما بين قوة النيران، وتكنولوجيا الإمرة والتحكم المتطورة، مما يعزز الفعالية القتالية للقوات بشكل كبير، لتتمكن من التعامل مع كل الأخطار الجديدة في الأحوال الميدانية التي كان يعوزها في السابق القدرة المناسبة للتعامل معها، وقد صمم هذا النظام، الذي يمكن نقله جواً، خصيصاً لعمليات الاسناد البرية، وعمليات النقل الجوي بواسطة عمودية النقل CH-53 أو طائرة النقل Asymmetric، ويتوقع أن يلعب هذا النظام دوراً مهماً في المواجهات غير المتناظرة Asymmetric دفاعاً عن قواعد ومواكب القوات الألمانية في أفغانستان، كذلك فإن مدى النظام الأطول، ودقته المحسنة، وقدرته المعززة، تجعله مثالياً في العمليات العسكرية في الأراضي شديدة التضاريس والمناطق المدنية.

وفي النظام lePzMrs يرّكب المدفع على سقف هيكل المركبة في الخلف، وهو مزّود بجهاز كمبيوتر ونظام ملاحة لتقليل الوقت المستغرق في التشغيل ومضاعفة دقة الإصابة، وهو مزّود أيضاً بنظام ارتداد، ووحدتي توازن لمنصة الإطلاق، ويمكنه أن يرمي ثلاث قذائف خلال ٢٠ ثانية، وتحمل معه ٢٠ قذيفة إضافيه، وسوف تخصص مستقبلاً آلية لإعادة تزويده بالذخيرة.

وتنتج الشركة الأوروبية Alvis الهاون عيار ١٢٠ملم، ثنائي المواسير : Advanced Mortar System الهاون عيار ١٢٠ملم، ثنائي المواسير : AMOS، وهو مزود بأجهزة ارتداد وساحب دخان ونظام تعمير آلي، ومحمل على شاسيه ٦×٦، كما يوجد منه نظام محمل على المركبة AMV، وقام الجيش السويدي بتحميل النظام على مركبة 20-CV، ورغم ثقل وزنه، بالمقارنة بأنظمة الهاون الأخرى، إلا أنه يمتاز بمعدل ضرب النار العالي، حيث يمكنه إطلاق ١٢ قنبلة على هدف في رشقة واحدة، وبإمكانية مواءمة النظام مع أكثر من شاسيه.

وتطور الشركة اليونانية، "ايبو- هيلينيك"، الهاون عيار ١٢٠ ملم، بطول ١٦٠ سم، وبوزن عملياتي ١١٧ كلج، ويوفر معدل رمي منتظم بمعدل ٢١ طلقة في الدقيقة، لمسافة تتجاوز ستة كيلومترات، ويمكن أيضاً مقارنة هذا المدفع، بالهاون الخفيف، عيار ١٢٠ ملم، من تطوير Lockheed Martin الأمريكية، المتوفر بسختين مع جرارات، أو للتركيب على المركبة المدرعة والمجنزرة طراز M106A2.

أما الشركة النمساوية Noricom فتطور بدورها الهاون الفعال من العيار ٨١ ملم طراز 8/424-M، كجزء من نظام تسليحي ذاتي الحركة، يتشكل من أربعة هاونات عيار ١٢٠ ملم، وقادر على إطلاق قذائف أو رشقات دقيقة وسريعة.

وتطور الشركة الأسبانية المختصة بالتسليح البري Santa Barbara تطور الطراز LL من عيار ٨١ ملم أيضاً، الذي يتمتع بنمط رمي آلي فعال، ومبرمج، وبمعدل ١٥ طلقة في الدقيقة، لمسافة ٢٦٨٠ متراً في حال الرمى الآلى وهو هاون سهل النقل، وبسيط الاستعمال.

وقامت شركة SM Swiss السويسرية للصناعات الدفاعية بتطوير مدفع هاون جديد عيار ١٢٠ ملم ذو ماسورة ملساء يسمى Bighorn، وذلك لمواجهة المتطلبات المتزايدة للجيش السويسري لتركيب مدفع هاون عيار ١٢٠ ملم على أسطول مركبات نقل الجنود المدرعة طراز Piranha، وهذا المدفع دوار ويستخدم نظاماً للملاحة ولتحديد المواقع باستخدام Gyro الليزري، الذي يوفر للمدفع توجيهاً آلياً دقيقاً خلال عملية إطلاق النيران، ويتم اختيار الأهداف من خلال لوحة وذراع تحكم، والمدفع مجهز أيضاً بنظام تلقيم نصف آلى من

خلال الفوهة يسمح بمعدل إطلاق للنيران يصل إلى ٤ قذائف في أول ٢٠ ثانية، ثم بمعدل ٦ قذائف في الدقيقة، ومدى المدفع يصل إلى حوالي ١٠ كلم، ولكنه يختلف حسب نوع الذخيرة المستخدمة.

وقد أنتجت الصناعات الدفاعية البريطانية مدفع الهاون M252 المحسن، عيار ٨١ ملم، كبديل للمدافع الحالية M29A1، ويستطيع الهاون المحسن إطلاق كافة المقذوفات الموجودة حالياً، بمعدل رمي يصل إلى ١٥ طلقة في الدقيقة.

الأنظمة الأمريكية



بذلت جهود اتطوير مدفع هاون عيار ١٢٠ ملم كنظام دعم نيراني مدرع، وفي هذا الإطار طورت الشركة الأمريكية "ديلكو" Delco بالتعاون مع شركة "رويال أوردنانس" Royal Ordnance نظام الهاون المدرع Armored Mortar System: في الخطوط AMS لدعم الرمي المنحني في الخطوط الأمامية، وسلاح الهاون في النظام قابل للتركيب تحت البريج، وملائم لجميع طرازات المركبات المدرعة الخفيفة، سواء كانت

مدولبة أو مجنزرة، إضافة إلى أنه قابل للنقل جواً، ويحقق ذلك التمتع بحركية عالية، وسرعة تدخل واسعة، في خدمة وحدات المشاة، مع توفير قدرة نيران غزيرة، سواء في تقنية الرمي المباشر، أو الرمي المنحني، لأغراض الدعم.

ولتوفير الحماية المطلوبة من كل المقذوفات البالستية، يتكون البريج من مادة الصلب المصفح، المتنوع الكثافة، بزنة ثلاثة أطنان فقط، في وضعية القتال، مما يتناسب مع العديد من الآليات، وفي مقدمتها المدر عات الخفيفة، إلا أن ميزته الأساسية، تتمثل في تأمين دقة رمي ممتازة خارج مجال الكشف الراداري، وبالنسبة للحماية الكاملة، فإنها تتوفر من خلال مجموعة آليات تقاوم كل أنواع وآثار التلوث الكيميائي أو البيولوجي أو النووي، تكملها معدات للملاحظة النهارية والتصويب الليلي، ثم قاذف دخان، وفتحة تهوية لدفع الغاز إلى الخارج.

أما الهاون AMS II عيار ١٢٠ملم، الذي تم تطويره كمشروع مشترك بين شركتي AMS II وشركة "بريتش أيروسبيس" BAE، فهو مصمم بحيث يناسب برجاً يحمي أفراد الطاقم من القذائف عيار ٢٠٦٢ ملم، وله أيضاً نظام كهربائي لعمل البرج، ونظام آلي لضبط النيران، ويستغرق تشغيل النظام ١٥ ثانية، وبإمكانه رماية كافة أنواع الذخائر القياسية للهاون ٢٠ملم ذي السبطانة الملساء، ونظراً لخفة الوزن فيمكن تركيبه على مجموعة كبيرة من الأليات ذات العجلات والأليات المجنزرة، ومنها المركبة AMS II

وقامت شركة Allied Signal الأمريكية للأنظمة الدفاعية والفضائية بتطوير نظام إدارة نيران جديد لمدافع الهاون يعمل بالكمبيوتر بهدف زيادة سرعة رد الفعل بالنسبة للمدافع، وكذلك زيادة دقة الإصابة، وهذا النظام يستخدم مع مدفع الهاون ذاتي الحركة طراز M1064A3 ، ويتضمن شاشة عرض للسائق، وأخرى للمدفعجي

ووحدة للقيادة، ومصادر للطاقة محمولة على المركبة، ونظام التوجيه، ويتوافق مع نظم الاتصالات الميدانية العاملة ضمن برنامج تحسين نظم الاتصالات الراديوية البرية والمحمولة جواً.

الأنظمة الروسية

تستخدم القوات الروسية المحمولة جواً الهاون عيار ١٢٠ ملم ذاتي الحركة، والمسمى S9Anona وهو محمل على شاسيه معدل للمركبة BMD، والمدفع يتم تلقيمه من الفوهة، وهو مركب على برج، ويصل مدى المدفع عند استخدام الذخائر التقليدية شديدة الانفجار إلى ٨٨٥٥ متر، ومع استخدام الذخائر ذات الدفع الصاروخي يصل المدى إلى ١٣٠٠٠ متر، كما يمكن استخدام ذخيرة مضادة للدروع لمهاجمة التشكيلات المدرعة، وهذه الذخيرة تستطيع اختراق ٢٥٠ ملم من الصلب، والمركبة التي تحمل المدفع تعتبر جزءاً من نظام متكامل يحتوي أيضاً على مركبة للمراقبة طراز 1 ٧١١٤، ومركبة توجيه نيران المدفعية طراز 1 ٧١١٩، والنظام بكل قطعه برمائي، ويمكن إسقاطه من الجو بالمظلة.

والهاون الروسي الأكثر تطوراً هو المدفع S23 NONA-SVKY عيار ١٢٠ ملم، والمركب على شاسيه معدل لمركبة نقل الجنود المدرعة المدولبة طراز BTR-80 8 x 8، ويتميز بسهولة نقله على المستوى الاستراتيجي، وانخفاض تكلفة صيانته والحفاظ عليه، وقد طلبت الصين شراء ١٠٠ مدفع من هذا الطراز.

والمدفع S31۲ عيار ۱۲۰ ملم، هو المدفع الأكثر حداثة في روسيا، وإن كان لا يزال في مرحلة إنتاج النماذج الأولية، وهو مركب على شاسيه معدل لمركبة القتال المدرعة BMP-3، ومدفع الهاون A80۲ عيار ۱۲۰ ملم المششخن، والمركب على برج، يستخدم نفس الذخائر المستخدمة في الطرازين S9۲ و S23۲، ولكنه يتميز بنظام رؤية ليلي نهاري ووحدة تحديد المسافات بالليزر، ويبلغ مداه الأقصى عند استخدام ذخائر تقليدية شديدة الانفجار ۱۸۰۰۰ متر، كما يمكنه إطلاق ذخائر حاملة وصواريخ مضادة للدبابات موجهة ليزرياً.

الأنظمة الإسرائيلية

تقوم شركة Soltam الإسرائيلية بتصنيع عائلة كبيرة من مدافع الهاون من أعيرة مختلفة، منها ٦٠ ملم، و ١٨ ملم، و ١٢٠ ملم، و ١٦٠ ملم، و ١٢٠ ملم المزود بكمبيوتر ونظام للارتداد الآلي يسمح بتركيب المدفع على المركبات الخفيفة، مثل المركبة M-113 أو المركبة والمدفع دوار أي يستطيع أن يغير اتجاهه بزاوية ٣٦٠ درجة في أثناء التصويب على الهدف، وذلك عن طريق وحدة خاصة للتوجيه، ويصل مداه الأقصى إلى ٩٥٠٠ متر.

كما طورت مؤسسة Soltam الإسرائيلية نظام هاون عيار ١٢٠ ملم أملس، ومزود بآليات لتغيير الاتجاه والارتفاع هيدروليكياً، يتم التحكم فيها عن طريق عصا توجيه، بالإضافة إلى نظام الملاحة GPS.

الأنظمة الصينية

في الصين بدأت شركة الصناعات الشمالية الصينية Norinco في تسويق نظام الهاون/الهاوتزر ١٢٠ ملم، الذي استجلبت بعض تقنيته من روسيا، وهو سلاح ذو بسرج مغلق تماماً، وله سبطانة طويلة، وقادر على الرماية المباشرة وغير المباشرة، ومزّود بنظام تعبئة شبه أوتوماتيكي، ويحمل ٣٦ قذيفة، ويعمل نظام تدوير السلاح ورفعه



بالطاقة الكهربائية أو يدوياً، ويستخدم ثلاثة أنواع من الذخيرة هي: قذيفة شديدة الانفجار إلى مدى ٩,٥ كلم، وقذيفة بمدى ٨,٥ كلم، وقذيفة شديدة الانفجار مضادة للدبابات للرماية المباشرة، بمدى حتى ١,٢ كلم.

الأنظمة التركية

أنظمة جنوب أفريقيا

تعرض شركة Denel في جنوب أفريقيا قوة نارية بعيدة المدى من خلال مدفع الهاون M6 عيار ٦٠ ملم، ومداه ما بين ١٠٠ و ٢٠٠٠ متر، متكافئاً بذلك مع مدى الأسلحة الأثقل عياراً، وبينما يبلغ وزنه الإجمالي مع الركيزة الثنائية وصفيحة القاعدة حوالي ٢٨,٩ كلج، وذلك يعني أنه أخف وزناً بكثير من النظم المماثلة في المدى عيار ٨١ ملم.

وقامت شركة Denel بتطوير نظام لإدارة النيران لاستخدامه في توجيه الهاونات عيار ٨١ ملم، و ١٢٠ ملم، و وقامت شركة Denel بتطوير نظام لإدارة النيران لاستخدامه في توجيه الهاونات عيار ٨١ ملم، و ١٢٠ ملم ويتميز بسرعته في النقاط الأهداف ودقة التوجيه، فالمعالج الإلكتروني الموجود في النظام يعمل على تكامل البيانات بين نظام تحديد المدى الليزري، والمستشعرات، ووحدة تحديد المواقع بنظام GPS، ووحدة إدخال البيانات، من أجل تحقيق السرعة في الاشتباك، ويقوم المشغل من خلال وحدة عرض محمولة في اليد بإدخال البيانات، وكذلك انتقاء الأهداف، وتزويد المدافع بالأوامر.

الاتجاهات العامة للتطوير

يزداد الاهتمام بالهاون الخفيف والمتوسط لتحقيق استخدامات جديدة، للهجوم على الدبابات من أعلى، علاوة على استخدامات مبتكرة، تتمثل في إضاءة أرض المعركة، وتوليد الدخان، ونثر الألغام "الذكية"، المضادة للمدرعات، وفي أعمال الحرب الإلكترونية حيث تستخدم قنابل الهاون في أعمال الاستطلاع، وفي أعمال الإعاقة، بتوصيل أجهزة الإعاقة المبعثرة إلى أرض العدو، ولإعاقة أنظمة الاتصالات، علاوة على توفير الخداع بخراطيش الرقائق المعدنية CHAFF وبالفوانيس الحرارية، إضافة إلى الاستخدامات الخاصة في مجال الحرب الكيماوية، بتوصيل عبوات محدودة التأثير لأرض العدو.

وهناك أنواع أخرى من قنابل الهاون تنتج الدخان الكثيف، أو المشاعل المضيئة، أو الغازات السامة والحارقة، كما توجد قنابل للدعاية والحرب النفسية تحمل المنشورات والقصاصات.

ومن أجل الاستفادة من وجود المركبات المدرعة، ظهرت فكرة تركيب مدافع الهاون داخل هذه المركبات، مما يعطي مرونة أكبر في الحركة، وقدرة على الاستعداد لإطلاق النيران بسرعة كبيرة، دون الحاجة إلى نقل وتجهيز وتثبيت المدفع خارج المركبة، وذلك مع توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطاقم في أثناء الاشتباك.

وظهرت مدافع الهاون ٢٠ املم مجهزة بنظم كابحة للارتداد، قادرة على امتصاص الصدمات المرتدة من اطلاق النيران، لكن بقيت المشكلة أنه في حيز ضيق مثل المركبة المدرعة، يبقى التلقيم السريع صعباً، رغم فتح الغطاء العلوي، فظهرت كذلك نظم مساعدة للتلقيم، تبقي الجنود محتمين بالتدريع، حيث تقدم القذيفة أمام الفوهة بواسطة نظام مغرفة رافعة، ولهذا النظام ميزة خفض عدد الطاقم إلى فردين أو ثلاثة، مع الحفاظ على معدل رماية مرتفع.

تهدف بعض الدراسات إلى خفض وزن الهاون عيار ١٢٠ ملم ما بين ٥٠-٢٥ % من خلال استخدام مواد جديدة، لاستخدامه في عمليات الاسناد البرية والبحرية السريعة، ولكي يصبح أكثر ملاءمة للحمل بواسطة أفراد المشاة المرتجلين، فشركة Lockheed Martainمثلاً، طورت ماسورة أخف وزناً، ومصنوعة من المواد المركبة، وهي أكثر قوة وصلابة من الماسورة التقليدية المصنوعة من الصلب.

وتطور الصناعة الفرنسية بمفردها، سلسلة هاونات من عيارات خفيفة أقل من ١٢٠ ملم، وفي مقدمتها الهاون الخفيف عيار ٨١ ملم، ومن مميزاته عدم ترك أي أثر خلال أو بعد عملية الإطلاق، واستحالة كشفه بالأشعة تحت الحمراء.

ومن اتجاهات التطوير الحديثة، إمكانية إطلاق نيران الهاون الثقيل من على مركبات خفيفة، فالتحديثات التي يسببها الوزن المتزايد، والتي ترافق نقل أنظمة الهاون المتوسط والثقيل مع ذخيرتها تزيد من أهمية سهولة الحركة في ساحة المعركة.

وخطة تطوير مدافع الهاون الأمريكية تشتمل على مدفع هاون عيار ١٢٠ ملم محمول على مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض وخفيفة الحركة، ويتضمن النظام جهاز كمبيوتر يمكنه التعامل مع نظام الملاحة الكوني GPS، ويحقق هذا المدفع خفض عدد أفراد الطاقم إلى ثلاثة بدلاً من خمسة.

لقد أصبحت الأنظمة المساعدة أكثر من مجرد عنصر مكمل لفعاليات الهاون، في المدى والدقة والكشف عن الأهداف وقابلية الاختراق، وفي أحيان كثيرة، فإن الشركات نفسها التي تطور المدافع تعمل على تصميم وإنتاج

المكملات التسليحية الأكثر ملاءمة معها، أو مع طرازات قريبة منها أو مشابهة لها، ونظام مدفع الهاون المتطور المستخدم في عمليات الاسناد البرية والبحرية يرمي إلى درجات عليا من الاندماج والتكامل، لا سيما وأن وسائل الاتصالات والمراقبة من جهة، وتقنيات إدارة الرمي من جهة ثانية، قابلة للمقارنة مع طرازات مدفعية الميدان.

يبذل الكثير من الشركات العالمية جهوداً حثيثة من أجل تحسين مستوى دقة الإصابة وزمن الاستجابة لمدافع المهاون، ففي الوحدات المدرعة والميكانيكية يحمل نظام إدارة نيران الهاون على مركبات مدرعة على نفس مستوى باقي مركبات الوحدة، من حيث الحماية والقدرة الحركية، وتتكون وحدة إدارة النيران بشكلها التقليدي في الجيوش الحديثة من نظام للرؤية الليلية، وجهاز لتحديد المسافات بالليزر، ونظام للاتصالات. ويتم تغيير نظم الرؤية الليلية التي تعتمد على تقنية تكثيف الصورة بنظم رؤية حرارية لمزاياها من الناحية التكتيكية، كما تم إضافة وحدات تحديد المواقع العاملة بنظام تحديد الموقع العالمي GPS ومدمج معه خرائط لعرض المعلومات حول موقع الوحدة، بالإضافة إلى تحديد مواقع الوحدات الصديقة والأهداف المعادية، وإضافة وحدات تحديد المواقع لنظم إدارة النيران المزودة بأجهزة تحديد المدى بالليزر، وفر قدرة كبيرة على التقاط الأهداف وسرعة تزويد المدافع بالبيانات الدقيقة.

استخدمت الهاونات لأول مرة في الحرب العالمية الأولى، وبقيت أحد أبسط الأسلحة المتوفرة لقوات المشاة وللقوات الخاصة، والشواهد تؤكد استمرار بقائها وتطويرها وزيادة فعاليتها، خاصة مع تزايد الدور الهام لقوات الانتشار السريع وعمليات القوات الخاصة سريعة الحركة، حيث ينظر الجميع إلى الهاون، وخصوصاً الأخف وزناً، والأطول مدى، والأخف حركة، لتوفير أنظمة محمولة في عمليات الاسناد البرية والبحرية.

لا شك أن التغييرات في التكنولوجيا والتكتيكات تفتح مجالات لزيادة دور مدافع الهاون في المستقبل، ومن المعروف أن إدخال تقنية جديدة أو مطورة في أنظمة مدافع الهاون سوف يؤدي إلى دعم قدرات ساحة المعركة لدى قوات المشاة

الهاونات محلية الصنع في ساحات الجهاد السورية

بعد التعرف على مدافع الهاون النظامية والمتطورة نتحدث عن الهاونات المصنعة محليا في سوريا من قبل المجاهدين.

ولله الحمد تمكن المجاهدين وبمواد بسيطة وإمكانيات ضعيفة من صناعة العديد من الهاونات ذات أعيرة مختلفة والعديد من القذائف بحسب عياراتها وتصميمها، حيث كانت لتلك الصناعة الأثر الواضح والجلي في تغيير الموازين في المعارك، فالهاون المحلى الصنع يعتبر هو العمود الأساسي في مدفعية المجاهدين.

فقام المجاهدين بصناعة الهاونات ذات العيارات ٢٠ملم و ٧٥ملم و ٨١ ملم و ٨١ملم و ٩٠ملم و ٢٠ملم و هو الملم وهو الأكثر تصنيعا واستعمالا و ٢٠ملم و ٢٠٠ملم و ٢٠٠ملم و ٢٠٠ملم و ١٠٠ملم و ١٠٠٠ملم و ١٠٠ملم و ١٠٠٠ملم و ١٠٠ملم و ١٠٠٠ملم و ١٠٠ملم و ١٠ملم و ١٠ملم

عيوب الهاونات محلية الصنع

١ - عدم الدقة في الرماية ويرجع ذلك الى تصنيع الهاون والقذائف، و الهاونات المحلية غالبا ليس لها جهاز توجيه، ولكن يمكن تركيب اي جهاز توجيه أصلي علية ولكن يحتاج الى دقة أثناء التركيب.

- ٢ انتفاخ أو انفجار سبطانة الهاون ويرجع ذلك الى:-
 - نوع السبطانة الغير مهيئ لتحمل الضغط والحرارة.
 - خلل في الية عمل الصمام (الصاعق).
 - تشوه في شكل القذيفة.
 - ثقب في بدن القذيفة.
- بعض الخلطات المتفجرة الحساسة داخل القذيفة مثل (الديناميت خلطات الكلورات خلطات نترات البوتاسيوم الخ).
 - زيادة الحشوة الدافعة، أو خلط الحشوة الدافعة بالكلورات.
- ٣ قصر مدى القذيفة ويرجع ذلك العيب لنوع السبطانة حيث أنها غير مهيئة لتحمل ضغط وحرارة مرتفعة.
- ٤ ألإنفجار الضعيف للقذيفة بالمقارنة بالقذائف الأصلية، ويرجع ذلك الى استخدام خلطات نترات الأمونيوم الضعيفة، وغلاء ثمن المتفجرات القوية مثل تى إن تى، وأيضا نوع المعدن المسبوك الذى تصنع منة القذيفة.
- ضعف الكثافة النارية المطلوبة أثناء العمل(الصليات)، ويرجع ذلك الى إجراءات الأمان عند رماية كل
 قذيف، ويمكن التغلب على ذلك بزيادة عدد المدافع في النقطة الواحدة.

الهاون ٨٢ملم محلى الصنع(الجبهة السورية)

ظهر استخدامه في أول الأحداث بكثرة ثم قل استخدامه بعد نجاح تصنيع الهاون ١٢٠ملم ومدفع جهنم.

82ملم	العيار
135سم	طول السبطانة بالكأس
40کجم	وزن السبطانة
25کجم	وزن الأرجل
35کجم	وزن القاعدة
100كجم	إجمالي الوزن

قذيفة الهاون ٨٢ المحلية

وزن القذيفة المصنعة من الفونت تتراوح من (١٥٠ ٣٠جرام الى ١٥٠ جرام)، وشكل القذيفة عبارة عن نسخ من الموديلات الروسي و الصيني مع بعض التغيرات، نتيجة لخسعف الإمكانيات و الآلات الحديثة.



صمام قذيفة ٨٢ محلى

الى الأن يعتبر أفضل صمام محلى وامن نسبيا، هو نسخة من صمام قذيفة التدريب الروسية، وهو كذلك

يستخدم على قذيفة الهاون ١٢٠ ملم وقذيفة مدفع جهنم بحجم اكبر قليلا.



الحشوات الدافعة لقذيفة الهاون ٨٢ملم محلى

يستخدم النيتروسلسلوز كحشوات دافعة للهاونات المحلية بجميع انواعها، والعامل الأساسي لتحديد مدى الرمايات هو التجريب مع بعض العمليات الحسابية البسيطة، الجدول التالي يبين المدى حسب وزن القذيفة ووزن النيتروسليلوز عند زاوية ارتفاع السبطانة ٥٤درجة وفقا للتجربة، وننصح بعدم استخدام اكثر من • حجرام نيتروسليلوز للحفاظ على سبطانة الهاون.

قذيفة عند الزاوية ٥٤ درجة	الدافعة	المشوة	
3500جم	3150جم		اع
1600متر	1700متر	35جم	وسلسا
2350متر	2500متر	60جم	Ę,

الهاون ٢٠ املم محلى الصنع (الساحة السورية)

ويعتر هو العمود الفقري لمدفعية المجاهدين.

120ملم	العيار
185سم	طول السبطانة بالكأس
400كجم مختلف حسب التصنيع	وزن الهاون
500متر	اقل مدی
2500متر	اقصى مدى

الحشوات الدافعة لقذيفة الهاون ١٢٠ملم محلى

يستخدم ايضا النيتروسليلوز كحشوات دافعة، ويعتمد المدى حسب وزن الحشوة الدافعة وكذلك وزن القذيفة، فحسب التجربة كان الجدول الاتي

القذيفة عند الزاوية ٥٤درجة	الحشوة الدافعة	
15كجم	8کجم	نيتروسلسلوز
1100متر	2400متر	100جم
1900متر	_	200جم

ملحوظة:

وزن القذيفة ٨كجم لأنها كانت مصنعة من الألمونيوم وبداخلها كرات حديد ٨ملم، ولا يستخدم معها اكثر من ٠٠ اجرام من النيتروسليلوز.

مدفع جهنم

و هو مدفع محلى الصنع مختلف العيارات، ولكن القذيفة ذات عيار ثابت، ويصل مداه الى ١٨٠٠متر.



قذيفة مدفع جهنم هي عبارة عن اسطوانة غاز (جرة غاز) وتم تعديلها وعمل لها ذيل وفراشات وتملئ الجرة بالحشوة المتفجرة، ويتراوح وزنها من (٢٥-٣٠) كيلوجرام ويركب عليها صمام (مفجر).


ويمكن تلقيم المدفع بإدخال الجرة بالكامل داخل السبطانة، إذا كان عيار المدفع كبير، والعيار الصغير يلقم بإدخال ذيل القذيفة فقط حسب التصميم.

قذائف مدفع جهنم



الباب الثالث

مبادئ التوجيه والرماية والتصحيح



التحضير للرماية

قبل الرماية يجب عمل التحضيرات الأتية:-

- ١ التحضيرات الاستطلاعيه.
- ٢ التحضيرات الطوبوغرافية.
- ٣ تحضيرات اجهزة القياس للعمل.
- ٤ التحضير الفني للهاون والقذائف.
 - ٥ تحضير البيانات الجوية.
 - ٦ التحضيرات الباليستيه.
 - ٧ تحضير تنظيم الاتصالات.
 - ٨ التحضير التكتيكي.
- ٩ تحضير بيانات التصحيح للرمايات.
 - وسوف نشرح كل تحضير بإيجاز.

١ - التحضيرات الاستطلاعية.

وتشمل جمع كل البيانات للعدو، تحركاته وتجمعاته، وتحضيراته، ونقاط الضعف، ونقاط القوة، وتكتيه، وذلك لمعرفة اسلوب التعامل مع العدو و تكبده اكبر الخسائر. ويتم تدوينها على الخريطة و مكتوبة.

٢ - التحضيرات الطوبوغرافية.

وتشمل بيانات الهدف، وموقع الهاون، ونقاط الرصد، ويتم تحديد الاتي:-

- اختيار مواقع الهاون الأساسية والبديلة وفقاً للمعلومات الطوبوغرافية، وتحديد إحداثياتهم.
 - تحديد إحداثيات، واتجاه ، ومسافة، وارتفاع الهدف، بالنسبة لموقع الهاون.
 - تحديد إحداثيات، ومسافة، واتجاه نقاط الرصد بالنسبة لموقع الهاون.
 - تحديد اتجاه ومسافة نقاط العلام المتواجدة في ارض العدو.

ويتم جمع هذه المعلومات من الميدان ومن الخرائط، بواسطة مجموعات الرصد المدفعي،

ثم تدون على خريطة المدفعية، وتأخذ رقم كود متفق عليه، وتدون في جداول.

٣ - تحضيرات اجهزة القياس للعمل.

اجهزة القياس تشمل النواظم، والبوصلات، وأجهزة قياس المسافات، والنواظير.

يجب ان تخضع كل اجهزة القياس للإختبار والصيانة، وحفظها بعيدا عن الحرارة والرطوبة والمجالات الكهرومغناطيسية، والمعادن، الخ...

ويجرى اختبار دقة البوصلة والناظم بالتحقق من صحة القراءة للشمال المغناطيسي، ويكون ذلك في مكان العمل، (انظر خطأ البوصلة).

٤ - التحضير الفنى للهاون والقذائف.

ويشمل فحص أجزاء الهاون، والقذائف وأجهزة التسديد.

- فحص السبطانة، وتنظيفها، والتحقق من عدم وجود انتفاخ بها.
- فحص الأرجل، والمسننات، وحركة العتلات الجانبية، و الإرتفاعية، والتسوية، وماص الصدمات.
 - فحص القذائف، و تنظيفها من الشحم و الإتسخات، وفحص الفراشات الموجودة بالذيل.
 - فحص الصمام، والتأكد من عدم وجود أملاح أو كسور، أو تمزق بها.
 - تصنيف القذائف حسب وزنها.
 - فحص الحشوات الدافعة، وحفظها بعيدا عن الرطوبة، والحرارة.
 - إحضار الألات اللازمة لإجراء الصيانة، في الموقع عند الضرورة.

٥ - تحضير البيانات الجوية.

ويشمل بيانات تحديد اتجاه و سرعة الرياح، والضغط الجوي، ودرجة الحرارة، وكثافة الهواء.

فهذه البيانات مهمة جدا خاصة في الرمايات البعيدة.

ففي الجدول التالي يبين فرق درجات الحرارة والضغط حب الارتفاع عن سطح البحر.


فرق الضغط الجوى	فرق درجة الحرارة	الإرتفاع بالمترعن سطح البحر
750	15	0
707	11.9	500
666	8.8	1000
626	5.8	1500
589	2.7	2000
554	-0.4	2500
520	-3.5	3000

٦ - التحضيرات الباليستيه.

وتشمل البيانات الخاصة بتغير سرعة القذيفة عند فوهة السبطانة، و تغير درجة حرارة الحشوة الدافعة عن المعدل الطبيعي، والتغير الناتج عن اختلاف اوزان القذائف.

٧ - تحضير تنظيم الاتصالات.

الاتصالات هي عامل اساسي في المدفعية لا يمكن الإستغناء عنه، ففي الجيوش النظامية هي مسئولية قائد وحدات المدفعية.



فهي تؤمن استمرارية الرماية، وتوجيه النيران وإيصال معلومات التصحيح والرصد، فلا بد من توفير الاتصالات، والمحافظة عليها، وتنظيم استخدامها، فيجب عمل الاتي:-

- توصيل المعلومة بسرية (عمل شيفرة)
- تحضير ترددات احتياطية، ننتقل اليها عند التشويش.
- عدم التحدث على تردد العمل قبل ابتداء المعركة.
 - تدمير محطات تشويش العدو.
- تأمين وسيله احتياطيه للتواصل عند فقد الاتصالات، كالإشارة و الاصطلاح عليها.

٨ - التحضير التكتيكي.

ويبنى التحضير التكتيكي للمدفعية على معلومات الأهداف وطريقة التعامل معها مثل:-

- اختيار شكل مسار القذيفة.
- اختيار وتحضير نوعية القذائف والصمامات حسب الهدف.
 - اختيار وتحضير شكل الحزم النارية.
- اختيار وضبط وتيرة الرماية (سريعة منتظمة بطيئة)وتجهيز عدد القذائف للقيام بذلك.

٩ - تحضير بيانات التصحيح للرمايات.

لضمان الحفاظ على سرعة الرماية لابد من تحضير جداول التصحيح الخاصة بالمدافع.

الرمى على سلاح الهاون

بعد التحضيرات السابقة نبدأ بضبط الرمي والإصابة الهدف البد من تحقيق ثلاثة أمور رئيسية هي:-

- ١ ضبط الاتجاه
- ٢ ضبط المسافة.
- ٣ ضبط الارتفاع والانخفاض.

ولتدقيق الرماية خاصة في الرمايات البعيدة، يجب ضبط سرعة واتجاه الرياح، ودرجة حرارة الجو، وكثافة الهواء، ونسبة الرطوبة، ودرجة حرارة الحشوات، والارتفاع عن سطح البحر الخ...


أولا: ضبط الاتجاه.

وهو توجيه الهاون ناحية الهدف، وقبل التوجيه نأخذ بيانات اتجاه الهدف من الخريطة بالنسبة لمكان تموضع الهاون، وتحويلة الى شمال مغناطيسي، ويوجه الهاون بعدة طرق:

١ - التوجيه بالبوصلة

نأخذ قيمة اتجاه الهدف بالمغناطيسي ونقف في مكان نصب الهاون ونسدد بالبوصلة ناحية اتجاه الهدف، ونقوم بزرع شاخصين ناحية اتجاه الهدف بحيث نراهما من خلال البوصلة كأنهما شاخص واحد (متطابقان)، على ان تكون المسافة بينهما لا تقل عن ١٠ متر، ثم نقوم بشد خيط بينهما أو برسم خط مستقيم بين الشاخصين ويسمى هذا الخط خط المرجعية أو (اتجاه الرماية الأساسي).

بعد ذلك نقوم بنصب الهاون بين الشاخصين على ان يكون الخيط او الخط المستقيم يمر تماما بمنتصف الهاون، وأن تماما مع الشاخصين، مع ملاحظة وضع المسننات الجانبية للهاون في الوسط، من أجل أن يكون لسدينا مجال للتصديح.




٢ - التوجيه بو اسطة الناظم

نأخذ اتجاه الهدف من الخريطة ثم نوجه الناظم للشمال ثم نوجه الناظم عن طريق القراءة السوداء إلى اتجاه

الهدف المأخوذ ثم نصفر القراءة الحمراء على هذا الاتجاه ثم نحول عين الناظم إلى عين المدفع وتقرأ القراءة الحمراء ونضعها على عين الهاون ثم نحرك الهاون كاملاً حتى تأتي عين الهاون على عين الناظم ونكرر العملية مرتين فيكون الهاون موازي للناظم إلى منتصف الهدف مع ملاحظة وضع المسننات الجانبية للهون في الوسط، من أجل أن يكون لدينا مجال للتصحيح


ويمكن أن نضع شاخص أمام الهاون على نفس اتجاه الهدف أو نأخذ نقطة علام نسجلها . ثم نصفر الجانبي للهاون على ٣٠ تام، وتستخدم في الرمايات الغير مااشرة.



٣ - التوجيه بو إسطة الشو اخص

وتستخدم هذه الطريقة في الرماية الغير مباشرة، ولكنها صعبة في الاهداف البعيدة جدا، طريقة العمل في حالة الهدف غير مرئي على سبيل المثال الهدف خلف تلة، اولا نقوم بالتسلل الى التلة بحيث نرى الهدف والهاون من نفس النقطة، ثم نزرع شاخصين باتجاه الهدف بحيث يكونا متطابقين مع الهدف، ثانيا نتحرك وننظر من خلف الشاخصين باتجاه الهاون ونزرع شاخص ثالث مكان الهاون بحيث يكون الثلاث شواخص متطابقين

تماما، ثم نقوم بنصب الهاون وتوجيهه ناحية الشواخص.



٤ - التوجيه بو اسطة نقاط العلام

في هذه الطريقة نحتاج الى خريطة، بحيث نرسم خط مستقيم من مكان الهاون الى الهدف، ثم نبحث عن نقطة علام واقعة على نفس الخط وتكون مرئية من مكان الهاون مثل (مأذنة – شجرة برج – الخ...)، بعد ذلك نقوم بتوجيه الهاون باتجاه نقطة العلام المختاره.

ثانيا: ضبط المسافة

ويتحكم في ضبط المسافة عاملين هما زاوية ارتفاع السبطانة، وعدد الحشوات الدافعة.


ضبط زاوية ارتفاع السبطانة: يتم اخذ البيانات من جدول الرماية الذي يحدد عدد الحشوات، ويحدد زاوية ارتفاع السبطانة، حسب المسافة وتسجيله على الموجه، مع تحريك العتلة الإرتفاعية لضبط الفقاعة في المنتصف.

مثـــال

بيانات زاوية ارتفاع السبطانة هي (50-8) كيف يتم تسجل البيانات على الموجه وضبط الهاون.

نحرك عتلة الميليم الارتفاعية الى ان يأتى مؤشر التام أمام الرقم 8 يتبقى الرقم 50 ميليم وهو اقل من واحد تام فنحرك العتلة الى ان يأتي مؤشر الميليم على الرقم 50

ثم نحرك العتلة الارتفاعية الى ان تكون الفقاعة الخاصة بارتفاع السبطانة في المنتصف تماما.



ويمكن ضبط الزاوية بواسطة الزئبقية عند عدم وجود موجه بحيث نضع المنقلة على السبطانة ونحرك العتلة الارتفاعية حتى نصل الى الزاوية المطلوبة.

أما عدد الحشوات فلكل هاون جدول خاص به يحدد فيه المدى و عدد الحشوات الدافعة.



الزئبقيسة

هي عبارة عن اداة لقياس زاوية ارتفاع السبطانة وتسمى ايضا الربع دائرة، ويمكن استخدام اجهزة قياس

الزوايا التي تستخدم في الأعمال المدنية كالبناء والمعمار.



شرح جداول الرماية

لكل هاون جدول رماية خاص به يحدد زاوية ارتفاع السبطانة وعدد الحشوات (اكياس البارود) وذلك حسب المسافة المطلوبة للهدف.

مثال : لجدول هاون ۸۲

_ثلاث حشوا	جدول الرماية لهاون عيار ٨٢ مم (روسي - صيني)								بدون حشوة	
_الال حسوا		2			(1)		(0)		-	[
	درجة	تأم	درجة	تام	درجة	تام	درجة	تام	الماقة	
							84.0	3-50	100	
							78.0	4-50	200	
امية -				>	84-1	3-48	70.1	5-81	300	
راويه					82-1	3-81	60.8	7-36	400	
			84.0	3-50	80-2	4-14			500	
زاوية ارتفاع الهاون	84.1	3-48	82.7	3-71	78.1	4-49	0: 0:		600	
ارسع	83.1	3-65	81.4	3-93	76.0	4-84			700	
-	82.1	3-82	80.0	4-16	73.7	5-21			800	
ا ا ا ا ا	81.0	4-00	78.8	4-39	71.3	5-61			900	
انهاون	80.0	4-17	77.3	4-61	68.9	6-02			1000	
	78.9	4-35	76.0	4-84	64.6	6-74			1100	
	77.8	4-53	74.6	5-06	63.1	6-98			1200	
	76.7	4-71	73.0	5-34	59.5	7-58			1300	
	75.6	4-90	71.4	5-60	54.9	8-35			1400	
,	74.5	5-09	69.7	5-88	45.4	9-93			1500	1
	73.3	5-29	68.0	6-16					1600	
	72.1	5-49	66.2	6-46					1700	
	70.7	5-71	64.4	6-77					1800	
	69.4	5-94	62.3	7-11					1900	
	68.0	6-17	60.1	7-49					2000	
	66.6	6-40	57.5	7-92					2100	
	65.2	6-64	54.2	8-46					2200	
	63.7	6-88	49.8	9-20					2300	
	62.2	7-14							2400	
	60.5	7-42							2500	1
	58.6	7-73							2600	
	56.6	8-07							2700	
	54.2	8-46							2800	

وهنا الجدول يشير الى زوايا ارتفاع السبطانة بالدرجة والتام معا، ويوجد جداول تشير الى الزاوية بالتام فقط. ملاحظة التام في الجدول يتناسب عكسيا مع الدرجة اي عندما تقل الدرجة يزداد التام والعكس بالعكس ويرجع ذلك الى تصميم الناظم.

قانون تحويل التام من الجدول الى درجة

اولا :- تحویل التام الی میلیم، فمثلا (۲۰ -۹) هذا الرقم یعنی ۹ تام و ۲۰ میلیم و نحن نعرف ان التام = ۱۰۰ میلیم

(۲۰-۱۹ میلیم

ثانيا :- نطرح ۲۰۰ من ۹۲۰ إذاً ۹۲۰ -۲۰۰ = ۲۷۰ ميليم

ثَالْتًا: - نحول الميليم الى درجة فنقسم على ١٦,٦ اذا كان ميليم شرقى فيكون الناتج

۲۷۰ / ۲۹.٦ = ۲۹.٦ در جة

فتكون هذه هي زاوية ارتفاع السبطانة ولكن هذه الزاوية لا تصلح للرماية بالهاون فنقوم بطرح هذه الزاوية من الزاوية الناوية الذاوية القائمة ٩٠

فتلاحظ في الجدول السابق ان الزاوية بالتام (٢٠-٩) = ٤٩,٧ درجة

ملاحظة

لكل مقذوف زاويتين للرمي تعطى نفس المدى هما زاوية اقل من ٤٥ وزاوية اكبر من ٤٥ بحيث يكون مجموعهما يساوى ٩٠ درجة اي زاوية قائمة

فمثلا الزاوية ٣٠ درجة هي اقل من ٤٥ تعطى نفس المدى للزاوية ٦٠ درجة

حیث ان مجموع ۳۰ + ۲۰ = ۹۰درجة

ملاحظة

بعض جداول الرماية تكون الزوايا مسجلة بالميليم، وهنا نقوم بتحويلها مباشرة الى درجة بالقسمة على ١٦,٦ إذا كان شرقى، أو بالقسمة على ١٧,٧ إذا كان غربي.

لانتخاب الحشوة المناسبة يجب مراعاة التالى:-

اختيار حشوة أقل وذلك للأسباب التالية:-.

أ- لتقليل مسار القذيفة وعدم تعرضها لتيارات الهواء.

ب. التخفيف من الضغط الناتج عند انفجار الحشوة داخل المدفع.

ج. سرعة وصول القذيفة للهدف مما يوفر غزارة نيرانيه.

د. التخفيف من حرارة السبطانة عند الرمي.

ه. تقليل الوميض الناتج عن الرماية.

و. تقليل الصوت الناتج عن الرماية.


ضبط المسافة للهاونات محلية الصنع

الهاونات محلية الصنع ليس لها جداول رماية، ولعمل جداول رماية نرجع الى التجريب العملي والحسابات الهندسية باستخدام قوانين المقذوفات، ويوجد طريقتين لعمل ذلك.

الطريقة الأولى

نقوم بالخطوات التالية:-

١ - ننصب الهاون على الزاوية ٥٥ درجة (زاوية ارتفاع السبطانة)، لأن الزاوية ٥٥ درجة هي زاوية اقصى



مدى، حيث توجد علاقة عكسية بين زاوية الرمي والمسافة فكلما زادت الزاوية نقصت المسافة، حتى اذا كانت زاوية الرمي ٩٠ كانت المسافة تساوى صفر.

٢ - بعد نصب الهاون على الزاوية ٥٤
 نطلق قذيفة، بواسطة حشوة دافعة معلومة الوزن، ونقيس مسافة سقوط القذيفة و هي المسافة القصوى، ويمكن رمى ثلاث

قذائف لهم نفس الوزن، ونأخذ متوسط المسافة لضبط عملية الحساب.

٣ - الان عرفنا المسافة القصوى للحشوة الدافعة على الزاوية ٥٥ درجة، من خلال هذه البيانات نقوم بإعداد جدول للرماية لنفس الحشوة الدافعة لمعرفة مسافة سقوط القذيفة لكل زاوية بالقانون التالى:-

مثال

هاون اقصى مدى له 3000 متر ومسافة الهدف 2000 متر احسب زاوية ارتفاع السيطانة الحل

$$\sin^{-1}(0.66) = 41.7$$

$$\frac{41.7}{2} = 20.8$$
 \therefore 90 - 20.8 = 69

اذا زاوية ارتفاع السبطانة هي (69) وهي زاوية الهدف

الطريقة الثانية

بواسطة إيجاد كمية البارود للمسافة المطلوبة عند الزاوية ٥٥ درجة كالتالي:-

١ - ننصب الهاون على الزاوية ٥٥ درجة (زاوية ارتفاع السبطانة)، لأن الزاوية ٥٥ درجة هي زاوية اقصى مدى.

٢ - نقوم بوزن القذيفة.

٣ - نطبق القانون التالي

كمية البارود بالجرام = وزن القذيفة بالكيلوجرام x مسافة الهدف بالمتر x 0.006

حيث ان الرقم (٠,٠٠٦) هو رقم ثابت

وهذا الرقم خاص للحشوة الدافعة من (النيترو سلسلوز) البودرة المتواجد في سوريا، حيث لكل نوع من الحشوات الدافعة لها رقم ثابت مختلف عن الأخر.

وهذا مبنى على التجربة.

مثـــال قذيفة هاون ١٢٠ملم وزنها ١٥٠٥جم ومسافة الهدف ١٥٠٠متر، كم جرام من الحشوة الدافعة نحتاج لتحقيق المسافة المطلوبة.

الحسل

x مسافة الهدف بالمتر x مسافة الهدف بالمتر x مسافة الهدف بالمتر x 20.006

كمية البارود بالجرام = ١٣٥ × ١٥٠٠ × ١٣٥ جرام من النيتروسليلون

ثالثا: ضبط الارتفاع والانخفاض


إذا كان الهدف مرتفع أو منخفض عن مستوى الهاون، ولضبط ذلك نقوم ببعض الحسابات.

الهدف المرتفع

اذا كان الهدف مرتفع عن نفس مستوى الهاون كيف نحسب المسافة ؟

نعين ارتفاع الهدف ثم نقسمه على (٢) ثم نجمعه مع مسافة الهدف حسب القانون

(ارتفاع الهدف ÷ ٢) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف



مثال

اذا كان الهدف على مسافة ٢٠٠٠ متر ومرتفع عن مستوى الهاون ٣٠٠ متر ما هي المسافة الحقيقية للرماية ؟

الحــل

نطبق القانون (ارتفاع الهدف ÷ ٢) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف


(٣٠٠ ÷ ٢) + ٢٠٠٠ = ٢١٥٠ متر هذه هي المسافة الحقيقية للهدف

الهدف المنخفض

اذا كان الهدف في مكان منخفض من الهاون، كيف نحسب المسافة ؟

نعين انخفاض الهدف ثم نقسمه على (٢) ثم نطرحه من مسافة الهدف

(ارتفاع الهدف ÷ ٢) - مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف




مثسال

اذا كان الهدف على مسافة ٢٠٠٠ متر ومنخفض عن مستوى الهاون ٣٠٠ متر ما هي المسافة الحقيقية للرماية

الحسل

تصحيح الرماية

من المعلوم ان رماية المدفعية الغير مباشرة تتجمع حول مركز الرماية، ويكون خطأ المدى (المسافة) دائما اكبر من خطأ الاتجاه (الجانبي)، كما في الصورة التالية.



وير مز الى خطأ الاتجاه بإشارة (+) إذا كان الخطأ يمين اتجاه الرمي الأساسي اي في اتجاه عقارب الساعة، و(-) إذا كان يسار اتجاه الرمي الأساسي اي في اتجاه عكس عقارب الساعة، بالنسبة لموقع الهاون.

ويرمز الى خطأ الزيادة في المدى (+) اي سقوط القذيفة بعد الهدف، وخطاء النقص في المدى (-) اي سقوط القذيفة قبل الهدف بالنسبة لموقع الهاون.

ويكون تبليغ التصحيح من قبل الراصد بإشارة الزائد أو الناقص، سوآءا كانت التصحيحات بالمتر أو بالزاوية.

مثــال

سقطت القذيفة قبل الهدف بمسافة ١٠ متر و يمين الهدف ١٥ متر.

فيكون تبليغ البيانات من قبل الراصد هكذا (الاتجاه +١٥ و المدى -١٠).

الإجراءات اللازمة قبل عملية التصحيح

فبعد توجه الهاون نقوم بضبط الرماية قبل اعتماد التصحيحات و تكون برماية قذيفة اختباريه واحدة للأسباب التالية:

- لتثبيت اجزاء الهاون وعدم اهتزازه أثناء الرمي الأساسي.
- لتسخين السبطانة لتلائم عوامل الحرارة أثناء الرمي الأساسي خاصة في الشتاء. بعد ذلك نقوم برماية قذيفة ثانية و بناءا عليها نقوم بعملية التصحيح اثناء الرمي الأساسي.

تصحيح خطأ الاتجاه

لتصحيح خطأ الاتجاه لابد من إجراء خطوتين:

الأولى هي العملية الحسابية، والثانية هي الجانب العملي

الخطوة الأولى: العملية الحسابية

يوجد نظرية تقول (إذا فرضنا وجود مدفع في مركز دائرة نصف قطرها (١كيلومتر) فإن محيطها (٦٢٨٠ متر) فكل متر من محيط الدائرة محصور بزاوية مقدارها واحد ميليم).


فإذا اردنا إزاحة الرماية بمقدار متر واحد جانبي، فعلينا تحريك المدفع بزاويه مقدار ها واحد ميليم.


ويمكن كتابة المعادلة كالتالي وتسمى (قانون الميليم):

زاوية الإزاحة بالميليم = مسافة الإزاحة الجانبية بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر

أو

زاوية الإزاحة بالميليم = مسافة الإزاحة الجانبية بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر x ٠,٠٠١ راوية





مثال

إذا سقطت قذيفة يمين الهدف مسافة (+7) متر (اي ان المسافة يمين الهدف)، ومسافة الهدف 7 كيلو متر، أو جد زاوية الإزاحة?


الحـــل

زاوية الإزاحة بالميليم = مسافة الإزاحة الجانبية بالمتر للقذيفة / بعد الهدف بالكيلومتر.

زاوية الإزاحة بالميليم = 7 / 7 = 7 ميليم

أو

زاوية الإزاحة بالميليم = $7 / 7 - 7 \times 7 + 7$ ميليم إذاً زاوية الإزاحة الجانبية هي (+7) ميليم، ويعبر عنها بإشارة الزائد لأنها يمين الهدف.




الخطوة الثانية الجانب العملى

تطبيق التصحيح باستخدام الموجه:


من المثـال السابق زاوية إزاحة القذيفة أو الخطأ الجانبي هي (+٢) ميليم.

فقبل التصحيح يكون شبكة منظار الموجه متطابقة مع الشاخص وقراءة الاتجاه على الموجه هي


(00-30)، اي أن مؤشر التام على (30)، ومؤشر الميليم على (0).




وعند إجراء التصحيح نسجل الرقم (+٢) على مؤشر الميليم، فنجد أن عدسة المنظار تحركت يمين الشاخص.



الان نحرك العتلة الجانبية للهاون ناحية اليسار حتى تتطابق شبكة المنظار مع المؤشر مرة اخرى، وبذلك يتم إجراء التصحيح، ونبدأ بالرماية من جديد.



والمقصود من عمل هذه الإجراءات لتطابق خط النار مع خط الموجه، وملخص الإجراءات لتطابق الخطين كما بالتوضيح التالي



تطبيق التصحيح بدون موجه:

إذا كان الهاون بدون موجه، فيكون الاعتماد على قيمة الدورة للعتلة الجانبية للهاون، فمثلا إذا كانت الدورة الواحدة للعتلة الجانبية قيمتها ٢ ميليم، معنى ذلك يجب ان نحرك الهاون لليسار بمقدار دورة واحدة، وفي غالب الهاونات النظامية تكون الدورة الواحدة بمقدار ١٠ ميليم، ففي المثال السابق يجب ان نحرك العتلة الجانبية لليسار خمس (٥/١) لفة.

كيفيه تبليغ الراصد للخطأ الجانبي

فيمكن للراصد أن يعبر عن الخطأ الجانبي لسقوط القذيفة (مسافة الإزاحة الجانبية) بطريقتين إما بالمتر أو بالزاوية سوآءا كانت تام أو ميليم أو حتى درجة، وعلية نقوم بتصحيح الخطأ الجانبي.

أولا: تصحيح الخطأ الجانبي بمدلول المتر.

ونستخدم هذه الطريقة عندما يبلغنا الراصد مسافة الخطأ الجانبي بالمتر فنستخدم قانون الميليم في التصحيح. مثال

هاون يرمي على هدف على بعد ٢ كيلومتر وكان تبليغ الراصد (خطأ الاتجاه (+ ١٠٠) متر) فكم زاوية الإزاحة الجانبية ؟


الحسل

نطبق قانون الميليم

زاوية الإزاحة بالميليم = مسافة الإزاحة الجانبية بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر

زاوية الإزاحة الجانبية بالمليم = ١٠٠٠ ÷ ٢ = ٥٠ مليم وفي هذه الحالة نحرك المدفع إلى اليسار ٥٠ مليم اي

(-٠٠)ميليم، أي ننقص ٥٠ميليم من مؤشر التام (00-30) فتصبح (50-29).



ثانيا: تصحيح الخطأ الجانبي بمدلول الزاوية .


وهي عندما يبلغنا الراصد زاوية الخطأ الجانبي للقذيفة بالميليم، وقبل الشروع في حساب التصحيح لابد ان نعرف مكان الراصد أولا، وللراصد حالتان إما ان يكون على نفس خط اتجاه الرماية الأساسي وقريب من الهاون بمسافة لا تتعدى ١٠٠ متر، وإما ان يكون منحرفا عن خط اتجاه الرماية الأساسي، سواءا كان قريب او بعيد من موقع الهاون.

الحالة الأولى:

إذا كان الراصد على نفس خط اتجاه الرماية الأساسي، وقريب من موقع الهاون بمسافة لا تتعد ١٠٠ متر، فيمكن أخذ الزاوية التي قراءها الراصد وتسجيلها على

موجه الهاون مباشرة ثم نقوم بتحريك الهاون للتصحيح.

فمثلا: عند تبليغ الراصد ان زاوية انحراف القذيفة (+۲) ميليم نقوم بتسجيلها على الموجه وتحريك الهاون لليسار بواسطة العتلة الجانبية ليتطابق شبكة المنظار مع الشاخص مرة اخرى.




الحالة الثانية

عندما يكون الراصد على نفس خط اتجاه الرمي الأساسي ولكن يبعد عن الهاون اكثر من ١٠٠ متر، أوان يكون الراصد منحرف عن خط اتجاه الرمي الأساسي، هنا تكون زاوية الإزاحة الجانية للقذيفة بالنسبة للراصد مختلفة عن زاوية الإزاحة الجانية للقذيفة بالنسبة للهاون.

نطبق القانون:

زاوية التصحيح للهاون = زاوية الإزاحة للراصد x بعد الهدف من الراصد / بعد الهدف من الهاون



مثــــال

إذا أبلغنا الراصد ان زاوية الخطأ الجانبي للقذيفة هي (+ ٠٠ ميليم)، ونعرف ان المسافة بين الراصد والهدف هي ١ كيلومتر، والمسافة بين الهاون والهدف هي ٢كيلومتر، فما هي زاوية التصحيح الجانبي للهاون؟

الحـــل

نطبق القانون:

زاوية التصحيح للهاون = زاوية الإزاحة للراصد x بعد الهدف من الراصد / بعد الهدف من الهاون

زاویة التصحیح للهاون = ۰۰ \times ۱ \times ۲ = ۲ میلیم

زاوية الإزاحة الجانبية للهاون للتصحيح هي (+ ٢٥)ميليم، فنقوم بتسجل الزاوية على الموجه ونحرك الهاون لليسار حتى يتطابق شبكة منظار الموجه على الشاخص.

وفي عدم وجود الموجه نحرك العتلة الجانبية للهاون بمقدار دورتين ونصف ناحية اليسار.

بعد الهدف بالمتر				يم	الميل	ف با	حرا		ىدىع			1			
RANGE		DEFLE	CTION	IN M	ETER	S			بالمتر	راف	الإند				
METERS	1	10	20	30	40	50	75	100	125	150	175	200	300	400	500
500	3.0	20	41	61	81	102	152	201	250	297	34	388	550	687	800
600 700 800 900	1.7 1.5 1.3 1.1	17 15 13 11	34 29 25 22	51 44 33 34	68 58 51 45	85 73 64 57	127 109 95 85	168 145 127 113	209 180 158 141	250 215 189 168	289 250 219 195	328 284 250 223	472 412 365 328	599 529 472 426	708 632 569 517
1000	1.0	10	20	31	41	51	76	102	127	152	176	201	297	388	473
1100 1200 1300 1400	.93 .85 .79 .73	9 8 8 7	18 17 16 15	28 25 23 22	37 34 31 29	46 42 39 36	69 64 59 55	92 85 78 73	115 106 98 91	138 127 117 109	161 148 136 127	183 168 155 145	271 249 231 215	355 328 304 283	435 402 374 349
1500	.68	7	14	20	27	34	51	68	85	102	118	135	201	265	328
1600 1700 1800 1900	.63 .60 .57 .54	6 6 5	13 12 11 11	19 18 17 16	25 24 23 21	32 30 28 27	48 45 42 40	64 60 57 54	80 75 71 67	95 90 85 80	111 104 99 94	127 119 113 107	189 178 168 160	250 235 223 211	309 291 276 262
2000	.51	5	10	15	20	25	38	51	64	76	89	102	152	201	250
2100 2200 2300 2400	.49 .46 .44 .43	5 5 4 4	10 9 9 8	15 14 13 13	19 19 18 17	24 23 22 21	36 35 33 32	48 46 44 42	61 58 55 53	73 69 66 63	85 81 77 74	97 92 88 85	145 138 132 127	192 183 175 168	238 228 218 209
2500	.41	4	8	12	16	20	31	41	51	61	71	81	122	162	201
2600 2700 2800 2900	.39 .38 .37 .35	4 4 4	8 7 7	12 11 11 11	16 15 15 14	20 19 18 18	29 28 27 26	39 38 36 35	49 47 45 44	59 57 55 53	68 66 64 61	78 75 73 70	117 113 109 105	155 150 145 140	194 187 180 174
3000	.34	3	7	10	14	17	25	34	42	51	59	68	102	135	168
3100 3200 3300 3400	.33 .32 .31 .30	3 3 3	7 6 6 6	10 10 9 9	13 13 12 12	16 16 15 15	25 24 23 22	33 32 31 30	41 40 39 37	49 48 46 45	57 56 54 52	66 64 62 60	98 95 92 90	131 127 123 119	163 158 153 149
3500	.30	3	6	9	12	15	22	29	36	44	51	58	87	116	145
3600 3700 3800 3900 4000	.29 .28 .27 .27 .26	3 3 3 3	6 5 5 5	8 8 8 8	11 11 11 10 10	14 14 13 13	21 21 20 20 19	28 28 27 26 26	35 34 33 33 32	42 41 40 39 38	49 48 47 46 45	57 55 54 52 51	85 82 80 78 76	113 110 107 104 102	141 137 133 130 127

تصحيح خطأ المسافة

وخطأ المسافة إما ان يكون بسقوط القذيفة بعد الهدف أو قبل الهدف.

ولتصحيح خطأ المسافة لابد من إجراء خطوتين: الأولى هي العملية الحسابية، والثانية هي الجانب العملي

الخطوة الأولى: العملية الحسابية

* إذا كانت سقوط القذيفة قبل الهدف الستخراج مسافة التصحيح نطبق القانون التالي:

مسافة التصحيح = بعد الهدف + مسافة الخطأ

مثــال

إذا سقطت القذيفة قبل الهدف بمسافة ٢٠٠متر وكان بعد الهدف ١٠٠متر، فأوجد مسافة التصحيح.

الحـــل

مسافة التصحيح = بعد الهدف + مسافة الخطأ

مسافة التصحيح = ١١٠٠ + ٢٠٠٠ = ١٣٠٠متر.

ثم نبحث في جدول الرماية على زاوية الرمي التي تقابل المسافة ١٣٠٠متر.

* أما إذا سقطت القذيفة بعد الهدف الاستخراج مسافة التصحيح نطبق القانون التالي:

مسافة التصحيح = بعد الهدف - مسافة الخطأ

مثسال

إذا سقطت القذيفة بعد الهدف بمسافة ٢٠٠متر وكان بعد الهدف ١٠٠متر، فأوجد مسافة التصحيح.

الحسل

مسافة التصحيح = بعد الهدف - مسافة الخطأ

مسافة التصحيح = ١١٠٠ - ٢٠٠ = ٩٠٠ متر.

ثم نبحث في جدول الرماية على زاوية الرمي التي تقابل المسافة ٩٠٠متر.

الخطوة الثانية: الجانب العملى

بعد اخذ بيانات التصحيح الجديدة من جدول الرماية الذي يحدد عدد الحشوات، ويحدد زاوية ارتفاع السبطانة، يتم تسجيله على الموجه، مع تحريك العتلة الارتفاعيه لضبط الفقاعة لتكون في المنتصف.

أما إذا كان الهاون بدون موجه، فيتم استخدام الزئبقة بعد تحويل الزاوية من تام أو ميليم الى درجات، (انظر ضبط المسافات).

تصحيح المسافة للهاونات محلية الصنع

ثانيا: نطبق القانون التالي:

اولا: نقوم بإيجاد مسافة التصحيح سواءا كان للخطأ الناقص أو الزائد مسافة التصحيح للخطأ الناقص = بعد الهدف + مسافة الخطأ مسافة الخطأ مسافة الخطأ مسافة الخطأ

مثال هاون اقصى مدى له ٢٠٠٠ متر ويرمى على هدف مسافته ٢٠٠٠ متر فسقطت القذيفة بعد الهدف ٢٠٠ متر صحح زاوية الرمى

<u>اولا</u> نخصم المسافة الزائدة من الهدف ٤٠٠٠ - ٢٠٠ = ٣٨٠٠ متر ثانيا استخرج زاوية المسافة ٣٨٠٠ من خلال قانون زاوية الرمي

49.5 =
$$\sin^{-1}(0.76)$$
 \leftarrow $\sin^{-1} X = y$ 2

90 نقوم بتقسيم y على 2 ثم نطرحة من 90 (65.3) = 90 - 49.5 و (اوية الهدف المطلوب) = 90 - 90 - 90

اذا اصبحت زاوية الرمى الجديدة هي الزاوية ٢٥,٣ درجة

إجراءات الأمان قبل وأثناء الرماية

- ١- عدم تركيب الصاعق على القذيفة أثناء نقل القذائف.
 - ٢- يتم تركيب الصاعق على القذيفة عند الرماية فقط.
- ٣- إبعاد أي مصدر للهب من أكياس البارود وكذلك الرطوبة .
- ٤- التعامل مع الصواعق بحذر وعدم إسقاطها على الأرض.
 - ٥- تلقيم القذيفة يكون عبر شوكة وحبل .
 - ٦- عند الرماية يجب ان يكون افراد الطاقم خلف ساتر
 - ٧- يجب حفر خندق للهاون والافراد
 - ٨- تنظيف الهاون والقذائف قبل الرماية.

القذيفة الكاذبة

عند تلقيم المدفع بقذيفة وعند الإطلاق لا تخرج وتظل بداخل السبطانة مما يؤدى إلى توقيف الرماية لفترة قصيرة ويرجع ذلك للأسباب الآتية:

١- وجود طبقة من الشحم والأوساخ علي جسم القذيفة مما يجعلها تهبط ببطء داخل السبطانة فتصبح قوة طرق
 الكبسولة ضعيفة .


- ٢- عدم تنظيف السبطانة من الداخل لفترة طويلة حيث يتسبب البارود المحروق داخل السبطانة فيمنع من
 سقوط القذيفة .
 - ٣- فساد الكبسولة نتيجة الرطوبة وسوء التخزين .
 - ٤-انكسار الإبرة وتأكلها نتيجة الاستخدام الطويل.
 - ٥- ترسيب بعض الأوساخ حول الإبرة.

كيفيه إخراج القذيفة الكاذبة

١- يرجع الطاقم إلى الخلف وينتظر ٣٠ ثانية ويقوم المسدد بضرب مؤخرة السبطانة عدة مرات حتى إذا كانت القذيفة معلقة داخل السبطانة فتسقط.

٢-عدم النظر داخل السبطانة لأنه ممكن أن تنطلق القذيفة في أي لحظة.


- ٣- إذا لم تنطلق القذيفة وكانت السبطانة ساخنة ننتظر قليلا حتى تبرد أو نقوم نحن بتبريدها بواسطة صب الماء
 علي السبطانة من الخارج.
 - ٤- يقوم الرامي بإنزال العتلة الارتفاعية إلى أدنى درجة.
 - ٥- إخراج الكرة من تجويف القاعدة.
 - ٦- يضع المسدد يديه على فوهة المدفع بدون إغلاقها تماما.
- ٧- نقوم برفع مؤخرة السبطانة ثم رفعها إلى اعلي ببطء حتى تنزل القذيفة من الفوهة ويستقبلها المسدد بيديه حتى لا تسقط على الأرض.



- ٨- بعد إخراج القذيفة نضع القذيفة بعيدا لمعرفة أسباب عدم الإطلاق.
- فإذا كانت الكبسولة مطروقة يعنى ذلك أن الكبسولة بها رطوبة وهي تالفة ويجب تغييرها.
- أما إذا كانت الكبسولة غير مطروقة يجب فحص الإبرة فإذا كانت الإبرة مكسورة أو متآكلة يجب تغييرها.
- ويمكن ربط القذائف قبل وضعها في السبطانة بواسطة حبل بحيث يكون اطول من السبطانة، لسحبها من داخل السبطانة ان لم تنطلق عند رمايتها.



الدادع الدئ التكتيك المدفعي



الرصد والاستطلاع المدفعي

الاستطلاع المدفعي يتم للحصول على المعلومات المطلوبة عن العدو وعن القوات الصديقة وتمركزها والظروف الجوية والأرضية وغيرها.

المهمات الأساسية للإستطلاع المدفعي:-

- ١ تحديد الخط الأمامي لدفاع العدو.
- ٢ تحديد أماكن وإحداثيات مدفعية العدو، والمدفعية الصديقة.
- ٣ تحديد أماكن وإحداثيات تجمع الدبابات، والقوة البشرية، وغرف القيادة.
 - ٤ دراسة طبيعة الأرض لتمركز قوات العدو والقوات الصديقة.
- دراسة ظروف الطقس والتقلبات الجوية ودرجة الحرارة والرياح وغيرها من العوامل المؤثرة على الرمايات.
 - ٦ خدمة الرماية وذلك اثناء الرماية.
 - على ان يتم الاستطلاع المدفعي من نقاط المراقبة الثابتة، والمتحركة باستخدام الأجهزة الضرورية للقيام بذلك.

أساليب الاستطلاع

١ – المراقبة.

اسلوب المراقبة هو الاسلوب الأساسي للاستطلاع المدفعي، وخاصة في نقاط المراقبة الثابتة التي منها يتم توجيه النيران، ويجب ان تكون المراقبة دائرية، ومركزة على الاتجاه الأساسي.

٢ - الاستطلاع باستخدام الأجهزة البصرية.



ويجرى هذا الاستطلاع لتحديد الأهداف ونقاط العلام، ولابد من توفر اجهزة قياس زوايا مثل النواظم وأجهزة التيودوليت وأجهزة قياس مسافات، هذا في ظروف الرؤيا الجيدة اما في الرؤيا السيئة يتم استخدام اسلوب الاستطلاع الصوتي واللاسلكي.



٣ – الاستطلاع بواسطة اجهزة الرادار و المجسات الأرضية.

٤ - الاستطلاع الصوتي.

ويستخدم في ظروف الرؤيا السيئة للجو من مطر ولليل وغيرة، وذلك باستخدام عداد الثواني.

٥ – الاستطلاع اللاسلكي.


٦ – الاستطلاع القتالي او (الاستطلاع بالقوة)
 وذلك بواسطة نيران مدفعيتنا.

فهو يتم بالتزامن مع اسلوب المراقبة، لمعرفة درجة تحصينات العدو ودرجة استنفارة، وتحديد الوضعيات الأفضل للرماية، وانواع الذخائر الأفضل المؤثرة على الهدف.

٧ - استجواب الأسرى، ودراسة الوثائق.

مخطط الاستطلاع

وهو عبارة عن مخطط لمنطقة العمل منقول من الخريطة الأساسية ويكون مكبرا، ويرسم فيه الاتجاه الأساسي ونقاط العدو ونقاط العلام مثل (شجرة معينة أو تقاطع طرق الخ...)و الزوايا والمسافات، على ان ترسم برموز اصطلاحية متفق عليها.



تكتيك المدفعية في القتال

لابد من التعرف على تشكيل قوات المدفعية و التكتيك المدفعي في الجيوش النظامية، ففي الجيوش النظامية تتكون كتيبة المدفعية من القيادة والأركان وعدة بطاريات ووحدات فرعية للتأمين القتالي والدعم.

(البطارية): وهي تتكون من عدة فصايل نارية (مدفعية) مع (حضيرة البطارية).

حضيرة البطارية: ودورها تصحيح وتأمين الرمايات والاتصالات والرصد والاستطلاع.

الفصيل المدفعي: ويتكون من مدفع واحد أو عدة مدافع سواءا كان (هاون أو مدفع ميداني أو راجمة صواريخ الخ....)، مع الية التنقل.

ووحدات المدفعية إما ان تكون مستقلة، أو ملحقة الى وحدات المشاة.

التشكيل القتالى للبطارية

وتتكون من :-

١ - الفصائل الناربة.

٢ – نقطة القيادة.

٣ - نقطتي المر اقبة، الأمامية و الجانبية.

الوثائق اللازم توافره في المربط الناري (مكان المدفع)

١ - جدول الرماية الخاص بالمدفع.

٢ - جدول تصحيح الرمايات.

٣ - جدول تسجيل المعلومات.

٤ - خريطة مصغرة للقطاع.

الوثائق اللازم توافرها في نقطة القيادة والمراقبة للبطاريات.

١ - خريطة عمليات المدفعية.

٢ - جداول الرماية لكل مدفع.

٣ - جدول البيانات الجوية (درجة الحرارة - سرعة واتجاه الرياح - الخ...).

- ٤ جدول تسجيل المعلومات للبطارية.
- ٥ مخطط نقاط العلام، والاستطلاع.
 - ٦ خطة الاتصالات.
- ٧ خطة الحراسة للسرية أثناء القتال.

أنواع الأهداف الخاصة بالمدفعية هي:-

١ - الأهداف المعروفة.

مثل المواقع الدائمة للعدو المعلومة البيانات.

٢ – الأهداف المشتبه فيها.

مثل الموقع التي يشتبه تواجد مدفعية للعدو فيها أو نقاط رصد للعدو.

٣ – الأهداف المحتملة.

مثل الموقع التي يحتمل للعدو القيام بهجوم من خلالها، أو الانسحاب من خلالها، أو مواقع التجمع ويتم تحديدها، عن طريق دراسة تكتيك العدو.

٤ – أبرز التضاريس.

وهي التي يمكن التعرف عليها من خلال الخرائط أو الرصد، مثل قمم التلال، ومفترق الطرق، والجسور، والكبار.

دور وحدات المفعية في القتال

يكمن دور المدفعية عموما في أربعة مهام أساسية وهي (التدمير – التخريب – الإسكات -الإزعاج) وذلك أثناء :-

- ١ الدعم الناري أثناء الهجوم.
- ٢ الدعم الناري أثناء الدفاع.
- ٣ الدعم الناري أثناء المعركة التصادمية.

كما يمكن ان تقدم المدفعية الإنارة و السواتر الدخانية في ارض المعركة.

التدمير:

وهو إفقاد العدو لقدرته القتالية، ويتطلب بيانات دقيقة عن الهدف، وتحضيرات دقيقة للمدفعية، وفيه يكون مصروف الذخيرة مرتفع جدا.

التخريب:

وهو جعل الهدف غير صالح للاستخدام لحين اصلاحه، أو ترميمه، وأيضا يتطلب بيانات وتحضيرات دقيقة، وفيه يكون مصروف الذخيرة مرتفع نسبيا.

الإسكات:

هو إسكات الهدف لفترة معينة تحت تأثير النيران الموجهه اليه، وينتهي هذا الإسكات عند قطع النيران، و لا يتطلب معلومات أو تحضيرات دقيقة و يمكن ان يكون مصروف الذخيرة مرتفع أو منخفض حسب طول وقصر فترة إسكات العدو.

الإزعاج:


هو توجيه النيران الى الهدف بوتائر خفيفة لمنعه من التحرك بحرية وايضا للتأثير النفسي على الأفراد العاملين عليه، و لا يتطلب معلومات أو تحضيرات دقيقة و يكون مصروف الذخيرة منخفض.

١ - دور وحدات المدفعية أثناء الهجوم.

بعد الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو وعن المواقع الصديقة، وبعد التجهيز الهندسي لمواقع المدفعية، يكون دور المدفعية كالتالي:-

- ١ إسكات وتدمير الوسائل النارية والقوى الحية للعدو وتكون محددة بأرقام.
 - ٢ تحديد اسلوب الرماية على الأهداف.
 - ٣ تأمين أجناب القوات الصديقة من الهجوم المعادي.
 - ٤ حجب نقاط المراقبة المعادية بواسطة قذائف الدخان.
 - تدمير مدفعية العدو.
 - ٦ توفير الإضاءة الليلة لأرض المعركة وأخذ نقاط علام.
 - ٧ تدمير وسائل الرؤيا الليلة المعادية.
 - ٨ تدمير مراكز القيادة.
 - ٩ تدمير نقاط المراقبة المعادية.
 - ١٠ تدمير الدشم المتمركزة في الخطوط الأولى.
 - ١١ حقطع طرقات الإمداد للعدو
 - ۱۲ حرمان العدو من استخدام التضاريس المهمة.

مثال تاريخي لدور الهاونات في تقديم الدعم الناري لمشاة الفوج المشاة ٣٩ التابع لفرقة المشاة ٩ في شيربورج، فرنسا، أثناء اقتحام احدد المواقع الألمانية في يونيو ١٩٤٤ كما بالصورة.



وبعد تقدم القوات الصديقة واحتلال المنطقة تقوم المدفعية بالتحرك للأمام الى نقاط التموضع الجديدة، وكذلك تحرك نقاط المراقبة الى النقاط الجديدة، والبدء في الرصد وتسجيل البيانات والإحداثيات الجديدة.

٢ - دور وحدات المدفعية أثناء الدفاع.

١ – إسكات وتدمير الوسائل النارية والقوى الحية للعدو الكائنة في الخطوط الأولى، والقوافل المتحركة من العمق المعادي الى الخطوط الأولى.

- ٢ تدمير مدفعية العدو.
- ٣ تقديم الدعم الناري لقوات المشاة للقيام بالهجوم المعاكس والتمركز.
 - ٤ حماية ثغرات واجناب القوات الصديقة أثناء صد الهجوم.
 - ٥ فصل الدبابات عن المشاة اثناء اقتحام العدور
 - ٦ منع القوات المعادية من التمركز في النقاط الجديدة المحتلة.
 - ٧ حرمان العدو من استخدام التضاريس المهمة.
 - ٨ خداع وتشتيت انتباه العدو

٣ - دور وحدات المدفعية أثناء المعركة التصادمية.

المعركة التصادمية وهي الهجوم المفاجئ للعدو أثناء تحرك قطاعتنا.

فلابد لوحدات المدفعية الانتشار بسرعة وأخذ أماكن التموضع، وسرعة فتح النيران، ويكون دور وحدات المدفعية حينئذ الاتي:-

- ١ تدمير قوافل العدو والقوات المنتشرة.
 - ٢ تغطية انتشار القوات الصديقة.
 - ٣ صد هجوم دبابات ومشاة العدور
- ٤ تدمير الوسائل النارية للعدو على جبهة واجناب القوات الصديقة.
 - و إسكات مدفعية العدو.

المبادئ العامة للرمايات المؤثرة والفعالة

لقيام المدفعية بدورها التدميري المؤثر لابد من توفر الشروط الأتية:-

- ١ دقة تحضيرات الرماية والحسابات الدقيقة.
- ٢ اختيار أفضل القذائف المؤثرة على الهدف حسب نوعية الهدف، واختيار وضعية الصاعق، و اختيار شكل
 مسار القذيفة.
 - ٣ اسلوب تنفيذ الرمايات، و الاختيار الصحيح لشكل الأحزمة النارية.
 - ٤ توفر عدد سرايا المدفعية، لتنفيذ الرماية.
 - ٥ كمية القذائف، ووتيرة تنفيذ الرمايات (سريعة بطيئة صلى).
 - ٦ وقت فتح النيران.
 - ٧ دقة وسرعة الحسابات والتصحيحات أثناء الرماية.
 - ٨ دراسة الأحوال الجوية وتأثيرها على الرمايات، وعمل الحسابات اللازمة.

تأثير زاوية سقوط القذيفة على الهدف

في مدافع الهاون تكون زاوية سقوط القذيفة أكبر بقليل من زاوية ارتفاع السبطانة، فكلما اقتربت زاوية ارتفاع السبطانة من ٩٠درجة كلما كان سقوط القذيفة شبه عمودي على الهدف.

ولذلك يتم اختيار الرمايات ذات الزوايا المرتفعة لتدمير وتخريب القوى الحية داخل الخنادق، وفي الممرات وخلف المبانى المرتفعة، وكذلك لتدمير المنشآت.

التشكيل القتالي لوحدات المدفعية


- 1 تشكيل قتالي لعمل النيران المركزة، وتكون الرماية على نقاط الإسناد للعدو، المطارات، نقاط تجمع الأفراد والآليات، الخ....
- ٢ لعمل السدود النارية الثابتة، وهي عبارة عن حواجز نارية تمنع تقدم قوات العدو، وتكون فيها الرمايات سريعة.
- ٣ لعمل السدود النارية المتحركة، وهي عبارة عن حواجز نارية متحركة تفصل اسناد العدو عن خطوطه الأولى، وتتكون من عدة سدود بين كل سد ٤٠٠ متر أو حسب سرعة تقدم القوات المعادية.
- ٤ لعمل التركيز الناري المتتالي أثناء الهجوم، وهي عبارة عن حزم نارية مركزة على نقطة معينة في خطوط دفاع العدو لفتح ثغرة، و الانتقال الى نقطة اخرى لفتح ثغرة اخرى وهكذا.

لعمل الموجة النارية، وهي عبارة عن حزم نارية حسب عرض الهدف وتقوم بطرب الخطوط الأولى
 لدفاع العدو وتتحرك أمام القوات الصديقة المقتحمة.

٦ - المتعامل مع الأهداف المنفردة. ويمكن القيام بذلك بمدفع واحد أو عدة مدافع، وتكون الرماية على موقع منفرد مثل موقع رشاش، موقع قناص، موقع مدفع المعدو، موقع دبابة، الخ.....

المسافة اللازمة بين أماكن سقوط القذائف.

هي المسافة اللازمة بين سقوط كل قذيفة في الحزام الناري الواحد لتحقيق التدمير، فغالبا ما يكون مسافة عمق العدو أكبر من مسافة عصرض جبهة العدو، ويوضح الجدول التالي المسافات بين كل قذيفة بعرض الجبة وكذلك بعمق الجبهاء، سواءا كانست الأرض مكشوفة أو مستورة، فالمسافة بين كل قذيفة مبنية على عيار الهاون.



ل قذيفة بعمق العدو	المسافة بين سقوط كا	ل قذيفة بعرض الجبهة	المسافة بين سقوط كا	عيار الهاون
في الأرض المستورة	في الأرض المكشوفة	في الأرض المستورة	في الأرض المكشوفة	
60متر	120متر	30متر	60متر	120mm
50متر	100متر	20متر	40متر	82/81mm
30متر	60متر	15متر	30متر	60mm

ملحوظة:

هذه التقديرات يمكن أن تقل أو تزيد قليلا حسب طبو غرافيا الأرض، وحسب نوع تشظى القذائف، ونوع الحشوة المتفجرة.

أساليب الرماية بواسطة الحزم النارية


الحزم النارية: هي تشكيل انفجار القذائف حسب تشكيل المدفعية، ويعتمد التشكيل على عرض وعمق الهدف وعدد المدافع المستخدمة في عمل الحزم، وهي عبارة عن ثلاث حزم اساسية مشتركة في التكتيك الروسي والأمريكي، وهي الحزم النارية المتوازية والمفتوحة والمضمومة، بالإضافة الى ثلاث حزم في التكتيك الأمريكي:-

- ١ الحزم النارية المتوازية.
- ٢ الحزم النارية المضمومة.
 - ٣ الحزم النارية المفتوحة.
- ٤ الحزم النارية على شكل حرف ٧
 - ٥ الحزم النارية على شكل ماسة.
 - ٦ الحزم النارية على شكل نجمة.

ملحوظة هامة: يشترط في عمل الأحزمة النارية أن توجه كل المدافع بنفس الناظم أو بنفس البوصلة، أو بنفس الية التوجيه


أولا: الحزم النارية المتوازية.

إذا كان عرض جبهة العدو متساوية مع عرض جبهة المدافع تسمى حزم نيران متوازية و تكون سبطانات كل المدافع في نفس الموقع متوازية، وتكون عرض الجبة هي نفس عرض المدافع، وتكون المسافة بين كل قذيفة هي نفس المسافة بين كل مدفع.



ويمكن عمل الحزام الناري المتوازي بجبهتين مدفعيتين منفصلتين، ويفيد هذا التشكيل من تشتيت انتباه العدو، مما يجعل مواقع المدفعية في مأمن.


كما بالشكل الاتي




فكلما كانت جبهة المدافع في موقع واحد كلما كانت توجيهم وقيادتهم أسهل وأسرع، ولكن أقل أمنا من جبهة المدافع المنفصلة، والعكس بالعكس.

ثانيا: الحزم النيران المضمومة.

عندما يكون عرض الهدف أقل من عرض جبهة المدافع، فتكون كل الرمايات للمدافع في نقطة واحدة، فتكون حزم نيران مركزة. مثل الرماية على (نقاط الإسناد المطارات - نقاط التجمع- الأماكن المخندقه، الخ...).




كذلك يمكن عمل حزم نارية مضمومة مكونة من مجموعتين كما بالشكل التالي




ثالثًا: الحزم النيران المفتوحة.

عندما يكون عرض جبهة الهدف أكبر من عرض جبهة المدافع، وخاصة في الأماكن المكشوفة العريضة.




رابعا: الحزم النارية على شكل حرف W


وهو تشكيل يتكون من أقل شيء أربعة مدافع وتصل إلى عشرة مدافع او اكثر حسب عرض جبهة العدو، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، وهي تقريبا نفس طريقة عمل الحزم المتوازية ولكنها تعطى عمق أكبر.



خامسا: حزم النيران على شكل ماسة


وتتكون من أربعة هاونات متوازية على شكل ماسة أو على شكل معين هندسي، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، ويفيد هذا التكتيك في دعم المشاة لمحاصرة العدو خاصة في الأماكن الضيقة





سادسا: حزم النيران على شكل نجمة


و هو تشكيل مكون من ستة مدافع على شكل نجمة، على أن تكون كل سبطانات المدافع متوازية، ويستخدم هذا التشكيل لضرب الأماكن المحصنة.



طريقة عمل حزام نارى بمدفع واحد

الرماية التنشيريه

وهي تستخدم في عمل حزام من النيران تعيق تقدم العدو أو لضرب تحرك ارتال للعدو على الطرقات وذلك بضرب عدة قذائف تسقط بجوار بعضها البعض لتكون سلسلة من التفجيرات متشابكة يصعب اختراقها ولعمل ذلك يجب معرفة طول الحزام الناري او الطريق وعلية يتم تحديد عدد الطلقات وزاوية انحراف الهاون لكل طلقة



مثال

اذا كان بع الهدف ٢ كيلومتر ونريد عمل حزام ناري او ضرب طريق طولة ٢٠٠ متر كم عدد القذائف المستخدمة لعمل ذلك وما هي زوايا تحريك المدفع جانبا او عدد اللفات للعتلة الأفقية (عتلة الاتجاه) علما بأن كل لفة من العتلة تعطى قيمة ١٠ ميليم

الحسل

اولا ايجاد الزاوية الكلية التي تحصر الطريق او الحزام الناري

زاوية عرض الهدف بالميليم = عرض الهدف بالمتر / بعد الهدف بالكيلومتر

زاوية عرض الهدف بالميليم = ٢٠٠ متر / ٢ كيلومتر = ١٠٠ ميليم

عدد الطلقات لتغطية المنطقة =
$$\frac{200}{10} = \frac{200}{10} = \frac{200}{10} = \frac{200}{10}$$
 عدد الطلقات لتغطية المنطقة = $\frac{200}{10}$ عدد الطلقات لتغطية المنطقة = $\frac{200}{10}$

عدد اللفات لكل طلقة =
$$\frac{10}{10}$$
 = $\frac{10}{10}$ = $\frac{10}{10}$ عدد القنابل

تنظيم الرماية السريعة (الصلى) حسب الوقت

	معدل الرمى							
هاون ۱۲۰ محلی	هاون ۱۲۰	هاون۲۸	هاون ۲۰	المدة بالدقيقة				
3	9	20	25	1				
6	25	45	50	3				
8	30	60	75	5				
10	35	75	110	10				
12	40	85	125	15				
20	50	100	150	30				
30	70	140	210	60				
40	110			120				
45	150			180				

معدل مصروف الذخائر

معدل مصروف الذخائر لتدمير بطارية واحدة للعدو

. نعية	زنات	للهاو		ية	الحلزون	لمدفعية	1		
روخية	الصار			1	ر بالعا <i>ه</i>	العيا			
ذات العيار الكبير	ذات العيار المتوسط	۲٤.	17.	۱۲.	107	14.	177	١	۸٥
14.	٤٠٠	١	17.	۲	14.	۲	77.	Y£.	۲۸.

عند الرماية من اجل التخريب النهائي يزاد هذا المعدل مرتين او ثلاث مرات للبطاريات المكشوفة و٣ ـ ٤ مرات للبطاريات المخندقة جيداً والمستورة .

اما اثناء الرماية من اجل تدمير بطارية الهاونات العدوة فان هذا المعدل يقل بقيمة الربع.

المعدل الوسطي لتدمير هكتار واحد من الهدف الذي يحتوي على قوى حية ومعدات قتالية مستورة أو مصفحات ودبابات.

7 - 1	ات	الهاوتا			ية	الحلزون	لدفعية	.1	
صاروحيه	المدفعية ال			بالملم	العيار				
ذات العيار الكبير	ذات العيار المتوسط	71.	17.	١٢.	101	۱۳.	177	١	٨٥
0 -	17.	٤٥	٨٥	١٤.	٩.	10.	10.	Yo.	T0.

المعدل الوسطي للقذائف من أجل تدمير هكتار واحد من القوى الحية والمعدات القتالية المكشوفة

ىية	المدفعية		الهاونات		المدفعية الحلزونية					
رخية	الصارو			بالملم	العيار					
ذات العيار الكبير	ذات العيار المتوسط	۲٤.	17.	۱۲.	107	۱۳.	177	١	٨٥	
٥	Λ	٤	٨	١.	١٥	۲.	۲.	۳.	٤٥	

معدل مصروف الذخائر لتنفيذ النيران المركزة المتتالية محددة في الجدول التالي:

ات	للهاوة	للمدفعية الحلزونية								
			ميار بالملم	JI						
١٦.	17.	107	15.	177	1	۸٥	٧٦			
	الدقيقة	أهداف في	ن من عدة	واحد مكور	لى هكتار ،	5				
۲	7	7	7	£	,	A	٩			
۲	-			د لی هدف من	۱ ع	۸	٩			

معدلات مصروف القذائف على ١٠٠م من احد الخطوط الاساسية والغير اساسية للموجة النارية في الدقيقة الواحدة

الهاونات		177			المداف		
				بالملم	العيار		
١٦.	11.	101	17.	177	١	AD	٧٦
٤	1	٨	7	٨	١٢	17	14

ان مدة تنفيذ النيران من قبل مجموعة المدفعية على الخطوط الاساسية (ما عدا الاول) والغير اساسية اثناء تنفيذ الموجّة النارية المنفردة تتراوح بين ٢ و٣ دقائق.

معدل مصروف الذخائر الدخانية في الدقيقة لكل مئة متر في جبهة منطقة الدخان:

الريح أتية من جهة العدو أو باتجاهه						الريح الجانبية						
	٤	المدا		نات	الهاو	المدافع				الهاونات		
٧٦	۸۵	۱۰۰	۱۲۲ مم	۸۲ مام	۱۲۰	٧٦	مم	١٠٠	۱۲۲ مار	۸۲ مام	۹۲. مام	
٦	٦	£	۲	7	٣	£	í	۲	1	í	۲	

ملحوظة: قذائف الهاون غير فعالة بالنسبة الى تدمير حقول الألغام، والأسلاك الشائكة، نظرا لأنها تستهلك كمية كبيرة جدا من القذائف.

خاتمة

واخيرا اقدم بعض النصائح للإخوة المجاهدين بالمدافع.

لو يعلم المجاهد كم من الجهد والعناء الذي يبذله الإخوة في تصنيع وتكلفة القذيفة الواحدة حتى تصل اليه جاهزة للرماية، لكان حقا عليه ان لا تسقط إلا وتقتل وتصيب من أعداء الله.

فلابد وأن نرى الكفار غلظة في قتالنا، وأن نثخن فيهم، فأنصح الإخوة المجاهدين بالمدافع بأن يكثروا من التدريب العملي، وايضا التدريب المكثف على إجراء العمليات الحسابة، ليكون الأمر سهلا في ارض المعركة.

وانصح الإخوة بدراسة خرائط العمليات بعناية، واختيار مكان تموضع الهاون بعناية، وحفر الخنادق، وتجهيز حسابات العمل على ان تكون مكتوبة ومجدولة، وتجهيز التصحيحات المحتملة، والتنسيق بين المدافع في ارض المعركة، كذلك وانصح بالاهتمام بعمليات الرصد وتبليغ التصحيحات كما درسنا انفا.

واخيرا اتمنى من الإخوة المجاهدين بالمدافع بعد كل عملية ان يقيموا رمايتهم ويدرسوها ويتعلموا منها لتكون زيادة خبره في العمليات القادمة.

أسأل الله العظيم أن ينفع به إخواننا المجاهدين في سبيله وأن يجعله في ميزان حسناتنا ولكل من تعلمه و علمه من إخواننا وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد إمام المجاهدين و على اله وصحبه اجمعين.

تمت بحمد الله اسألكم الدعاء

الفهرس

مقدمه
الباب الأول مبادئ الطبوغرافيا والخرائط
تعريف الطبوغرافيا و أهمية الطبوغرافيا
طرق تحديد الاتجاهات
وحدات قياس الزوايا
الشمالات وأنواعها
البوصلة
تقدير المسافات
تحديد ارتفاع وانخفاض هيئة
الخرائط
مكونات الخريطة
نظام الإحداثيات الجغرافية
طرق قياس المسافات من الخريطة
توجيه الخريطة
طرق تعيين المكان
سرعة الرياح
الباب الثاني مبادئ أساسية في الهاون
الهاون
أجزاء الهاون
نخيرة الهاون
طاقم الهاون
مواقع الهاون
خطوات نصب الهاون
أنواع الهاونات ودورها في التكتيك العسكرى
أولا: الهاونات الصغيرة

ا: الهاونات المتوسطة	ثاثي
ا: الهاونات الكبيرة	ثالث
مة الهاون المتطورة	أنظ
اونات محلية الصنع في ساحات الجهاد السورية	الها
اب الثالث مبادئ التوجيه والرماية والتصحيح	البا
نضير للرماية	التد
مي علي سلاح الهاون	الره
حيح الرماية	تصد
يفة الكاذبة	القذ
ب الرابع مبادئ التكتيك المدفعي	البا
صد والاستطلاع المدفعي	الرد
بك المدفعية في القتال	تكتي
ليب الرماية بواسطة الحزم النارية	اسا
يم الرماية السريعة (الصلي) حسب الوقت	تنظ
ل مصروف الزخائر	معد
مة	خات
س	فهر